# الرسم بمساعدة الحاسب

التعريف ببرنامج وواجهات أوتوكاد

#### برامج الرسم والتصميم بالحاسب

هناك العديد من برامج الرسم والتصميم بالحاسب سواء كانت هذه البرامج برامج عامة تنتج أغلب الرسوم والتصاميم سواءً كانت هذه الرسوم ، رسوم معمارية أو رسوم ميكانيكية أو رسوم اغلب الرسوم والتصاميم سواءً كانت هذه الرسوم ) الذي نحن بصدد الكتابة عنه ، وبرامج رسم متخصصة الكترونية ...الخ ، مثل برنامج (AutoCAD) الذي نحن بصدد الكتابة عنه ، وبرامج رسم متخصصة تنتج رسوم ذلك التخصص مثل برنامج (Solid Edge) والذي ينتج رسوم ميكانيكية معقدة سواءً كانت هذه الرسوم محركات أو أجزاء ملحومة أو أسطح رقيقة أو عمليات برشام وهذه البرامج المتخصصة تكون ذات إمكانيات هائلة وخيارات واسعة .

الشركات التي تنتج برامج الرسم عادة تُنشئ مكتبات ضخمة لجميع الرموز والعناصر والكائنات التي يحتاجها المصمم لإتمام رسمه وهذه المكتبات تكون مستقلة عن البرنامج الأساسي بحيث يمكن تحميلها لاحقاً سواءً عن طريق موقع الشركة على web ، أو عن طريق الموزعين المعتمدين لمنتجات هذه الشركة ، وبهذه الطريقة فإن حجم البرنامج يكون أقل بكثير علاوة على توفير وقت المصمم والرسام في آن واحد وذلك بإدراج هذه الرسوم من تلك المكتبات دون الحاجة إلى إنشائها من جديد ، فلو أخذنا مثالاً بسيطاً لوجدنا أن المهندس المعماري الذي يستخدم برنامج AutoCAD يحتاج أن يدخل على موقع شركة Autodesk لإدراج الشجر ومجسمات السيارات .

« مزایا الرسم بالحاسب

لاشك أن الرسم بمساعدة الحاسب يفوق طريقة الرسم التقليدية وذلك من عدة نواحي وهي:

الرسم بالطريقة التقليدية	الرسم بالحاسب
١ - يحتاج إلى مساحة كبيرة لإنتاج الرسوم	١ - لا يحتاج إلى مساحة كبيرة لإنتاج الرسوم
٢ - يحتاج إلى أدوات عديدة (طاولة ، أوراق	٢ - يحتاج إلى جهاز حاسب آلي وطابعة وورق
، أقلام ، مساحة ، فرشة ، أحبار ، إضاءةالخ)	فقط.
٣ - يحتاج في الغالب إلى أكثر من شخص	٣ - ينتج الرسومات شخص واحد فقط.
٤ - إمكانية التعديل والإضافة صعبة وبطيئة	٤ - إمكانية التعديل والإضافة سهلة وسريعة
٥ - إنتاج الرسوم والتصاميم يستغرق وقتاً	٥ - إنتاج الرسوم والتصاميم سريع ومرن
طويلاً	
٦ - الفاقد (أوراق ، أحبار ، أقلامالخ)	٦ - ليس هناك فاقد يذكر سوى أوراق
	الطباعة
٧ - لا توجد قاعدة بيانات يمكن الاستفادة	٧ -يوجد قاعدة بيانات للرسوم والتصاميم السابقة
منها	مما يقلل في وقت إنتاج الرسوم المشابهة
٨ - يجب وجود فريق التصميم في مكان	٨ - إمكانية مشاركة عدة مصممين في أنحاء
واحد لإنتاج أي تصميم .	متفرقة من العالم في وقت واحد بواسطة web
٩ - يجب تحديد مقياس الرسم قبل تنفيذ أي	٩ - إمكانية الرسم بمقياس رسم (١:١)
رسم .	والطباعة بالمقياس المناسب .

### ٠٠ المكونات الأساسية للنظام ومتطلبات تشغيله

- ا- جهاز حاسب آلي متوافق مع (IBM ).
- ٢- معالج ( Pentium۲ ) فما فوق أو ما يوازيه في الأداء و السرعة .
  - ٣- ذاكرة بحد أدنى ٦٤ ميقابايت.
  - . فما فوق Windows98 فما فوق فوق .
- شاشة عرض عالية الدقة ، والخيار القياسي هو SVGA مع دقة تبلغ ( X 7681 ° Y ) أو أكبر من ذلك ، مع العلم أن أغلب الشاشات التي تباع في هذا الوقت ملائمة لـ AutoCAD ، ولكن يجب أن تضبط عند الدقة السابقة أو أعلى من ذلك لكي تكون قادراً على رؤية الرسومات بدقة ووضوح عالى .

٦- طابعة .

# \* كيف تنشط ( تفتح ) برنامج AutoCAD2002

سوف تجد على سطح المكتب الأيقونة التالية شكل (1-1) انقر عليها مرتبن متتاليتين سريعتين.




شكل (۱ -۱)

أو اذهب إلى قائمة ابدأ ← برامج برامج لله نشط برنامج الله قائمة ابدأ


#### \*\* واجهة AutoCAD2002

عندما تنشط برنامج AutoCAD سوف تبدو لك الصورة التالية شكل (2-1) عندما تنشط برنامج AutoCAD سوف تبدو لك الصورة التالية شكل (1-2) أغلق في الوقت الحاضر النافذة



شڪل (2-1)

عندما تغلق النافذة Today سوف تبدو الواجهة الأساسية لـ AutoCAD كما في الشكل (١- ٣-).



الشكل (1-3)


عندما تفتح AutoCAD لأول مرة سوف تحتاج إلى تنشيط قوائم معينة وإخفاء البعض بل وتثبيتها في مكان من الشاشة يتسع لها ، لذا سوف نقوم في الخطوة القادمة بإخفاء جميع أشرطة الأدوات (Toolbars) ، وتنشيط فقط أشرطة الأدوات الأساسية والتي لاغني لمستخدم AutoCAD عنها .

فعندما نقوم بإخفاء بعض أشرطة الأدوات التي لا نستخدمها في الوقت الحاضر، نوفر مساحة كبيرة للرسم على الشاشة بالإضافة إلى أن إخفاء أشرطة الأدوات يسبق إظهارها، لأن بعض الأشرطة يكون منطبقاً فوق الآخر وبذلك يبدو اسم شريط الأدوات نشط ولكنه غير ظاهر على الشاشة.


#### إخفاء أشرطة الأدوات

انقر في الشريط الثابت على:

View Totolbars → ثم أزل علامة الصح بالضغط على المربع المطلوب ، انظر الشكل (١- ٤) ، والشكل (٥ -١).




الشكل (٤ -١)



الشكل (١ -٥)

أي مربع عليه علامة للله على المناطقة ا

وكما قلنا يجب لمستخدم AutoCAD لأول مرة ، أن يخفي جميع أشرطة الأدوات لتبدو الشاشة كما في الشكل (١- ٦-) ثم يقوم بتنشيط أشرطة الأدوات التي يستخدمها باستمرار . ملحوظة: الأشرطة التي تبدو في الصورة أدناه تعتبر من الأشرطة الثابتة .




الشكل (١ -٦)

#### تنشيط أشرطة الأدوات

انقر في الشريط الثابت على:

View → Toolbars → View → ثم انقر بالمؤشر على المربع المطلوب لتنشيط الشريط المطلوب كالمستقل (١-٧) ، والأشرطة المراد تنشيطها دائماً هي :


- ا شريط الأدوات القياسي Standard Toolbars .
- Object Properties شريط أدوات الخصائص
  - ۳- شريط أدوات الرسم Draw .
  - ٤- شريط أدوات التعديل Modify .
  - ٥- شريط أدوات القفز ( الوثب ) Object Snap .



#### \*\* تنشيط أيقونة


عندما نريد أن ننشط أيقونة ونظهرها على سطح أدوات AutoCAD نذهب إلى :

Toolbars ← View ، Customize ، انظر الشكل ١-١).




الشكل (١ -٨)

عند ظهور مربع الحوار أعلاه انقر على commands سوف تبدو لك الصورة كما في الشكل (١ -٩)




الشكل (٩ -١)


فنفرض أننا نريد أن ننشط أيقونة رسم دائرة بمعلومية القطر ، إذاً ننقر على Draw يسار المربع السابق ، سوف يبدو مربع الحوار كما في الشكل (1-10) أدناه.



عندما نقرنا على Draw ، ظهرت يمين الشكل (١ -١٠) جميع أدوات الرسم فقط ، اسحب شريط التمرير قليلاً حتى تبدو أيقونات رسم الدوائر كما في الشكل (١ -١١).




انقر واسحب في نفس الوقت على رمز الأيقونة واستمر بالضغط على الفأرة - كما هو موضح في الشكل (١ - ١١) - حتى تضعها على شريط Draw ويبدو مؤشر أفقي ، عندها أطلق الفأرة سوف ترى شريط Draw في الشكل (١ - ١٢) ، موجودة عليه الأيقونة .



#### \*\* إخفاء أيقونة

خطوات إخفاء أيقونة هي عكس خطوات تنشيط أيقونة وإليك الطريقة :


- 1- يجب أن يكون مربع الحوار Customize نشط كما في الشكل (١- ٩-).
- ٣- عندما تنقر على Draw سوف تظهر جميع أدوات الرسم فقط ، عندها اذهب إلى شاشة الرسم كما ية الشكل (١ -١٢) وانقر واسحب ية نفس الوقت على الرمز
   ٢- عندما الشكل (١ -١٠) ، عندها أطلق الفأرة وبذلك فإن هذه الأيقونة سوف تختفي من الشكل (١ -١٠) ، وتبدو شاشة الرسم كما ية الشكل (١ -١٣).



الشكل (١٣ -١)

# AutoCAD 2002 Today ... Auto 😿 ننافذة 💸

ذكرنا سابقاً أننا سوف نعود لهذه النافذة لمعرفة بعض فوائدها انظر الشكل (١- ١٤).




الشكل (١١ -١٤)

#### i. فتح رسوم محفوظة .

عندما ننقر على فتح رسوم محفوظة ( Open Drawings ) كما في الشكل (١٠-١١) ، تقدم هذه الواجهة جميع الرسومات التي قمت بحفظها ، بل وتحدد بالتاريخ أسماء الرسومات التي أنشأت في أسبوع معين ، ما عليك سوى تمرير المؤشر فوق أسماء الرسومات والتي سوف يظهرها بشكل مصغر يمين أسماء الرسومات ، فإذا ما عثرت على الرسمة المطلوبة ما عليك سوى النقر على اسم الرسمة الظاهرة وبالتالي سوف يقوم AutoCAD بفتح الرسمة ليتم التعامل معها .

### ii. إنشاء رسوم جديدة .

دعنا الآن نتعرف على كيفية إنشاء رسمة جديدة وذلك بالنقر على Create Drawings سوف تبدو الواجهة كما في الشكل (١ -١٥).



الشكل (١ -١٥)

- \*\* عندما يكون start from scratch نشطاً ، فإنه يعني الرسم بالإعدادات الافتراضية للبرنامج ، و تبدو الواجهة كما في الشكل (١٠ -١٥).
- Metric ۱ يشير إلى استخدام النظام المتري كأساس للتعامل مع الرسومات ، سواء في العمليات الحسابية أو الرسومية.
- ۲ English یشیر إلى استخدام النظام الإنجلیزي سواءً البوصة ( الانش ) أو القدم كأساس للتعامل مع الرسومات ، سواء في العمليات الحسابية أو الرسومية .


عندما ننقر على السهم سوف تنبثق قائمة منسدلة كما هو واضح في الشكل (١ -١٦)



#### \* الواجهة Template

هي قوالب جاهزة ومرسومة مسبقاً حسب النظام والشكل المراد ، بحيث تحتوي على جداول وبيانات يتم فقط تعبئتها من قبل مستخدم AutoCAD ، ويقوم بالرسم على المساحة الحرة من القالب ، وبذلك فإن القوالب المعدة مسبقاً تختصر طباعة وتجهيز الرسومات .

وعندما نختار Template ، فإنه سوف تبدو الواجهة كما في الشكل (١ -١٧) ، محتوية على العديد من قوالب الرسم ، عندها انقر على اسم القالب الذي تريد الرسم عليه .




#### \*\* الواجهة Wizards

عندما تكون تعليمات التشغيل أو الإعدادات (Wizards) نشطة ، فإن الواجهة سوف تبدو كما في الشكل (١ -١٨).



الشكل (١ -١٨)


Quick Setup : وتعني الإعدادات السريعة ، والتغيير في هذه الإعدادات لا يشمل سوى وحدة الرسم
 ( Unit ) ، ومساحة الرسم Area) ) فقط أما بقية الإعدادات فتبقى كما هي عليه ، فعندما ننقر على
 Quick Setup



الشكل (۱ -۱۹)

٢ - Advanced Setup : وتعني الإعدادات المتقدمة ، ويهتم هذا الاختيار بكل جوانب الرسم الإعدادية
 سواء الوحدات أو اتجاه الزوايا ، أو مساحة الرسم ... الخ .

وبالنقر على الاختيار Advanced Setup سوف تبدو الواجهة كما في الشكل (١٠ - ٢٠).




الشكل (١ -٢٠)

#### iii. فتح مكتبة AutoCAD القياسية.

تعتبر مكتبة مركز التصميم في AutoCAD من الإضافات الجديدة في الإصدار ٢٠٠٢ وذلك بكثرة الرموز والرسومات المدرجة فيها عدا تتوعها ، فنجد أغلب عناصر تصميم المنازل مدرجة مثل ( الأبواب ، النوافذ ، أدوات السباكة ... الخ ) ، وأيضا عندما نبحث في مكتبة الأنظمة الهيدروليكية أو البنيوماتية نجد هناك العديد من العناصر المدرجة مثل ( الصمامات ، المضخات ، المفاتيح ... الخ ) ، وكذلك مكتبة الدوائر الإلكترونية والدوائر الكهربائية ... الخ .

وبالنقر على Symbol Libraries يبدو الشكل (١ - ٢١).



الشكل (١ -٢١)

فعندما نريد أن ندرج أحد الرموز الإلكترونية ك ( الدايود أو المكثف ) أو أي عنصر آخر من عناصر الرموز الإلكترونية فما عليك إلا النقر على قائمة Basic Electronics في القائمة السابقة والتي بدورها سوف تنتقل بك مباشرة إلى شاشة الرسم وبجانبها أغلب الرموز لإلكترونية ، عندها اختر الرمز الذي تريد إدراجه بالنقر عليه مرتين متتاليتين .

#### تحريك أشرطة الأدوات.


تحريك أي شريط من أشرطة الأدوات نحتاجه لسببين وهما:

- انطباق شریط أدوات (Toolbars) على شریط أدوات آخر بحیث یبدو غیر نشط وذلك
   العدم ظهوره على شاشة الرسم .
- حوود شريط الأدوات في مكان غير مناسب من شاشة الرسم أو اختفاء بعض أيقوناته بسبب وجوده الغير مناسب.

وهناك طريقتان لتحريك أي Toolbars وهما كالتالي:

- 1 إذا كان Toolbars موجوداً على أحد جوانب شاشة الرسم فما عليك سوى النقر على علامة الـ (يساوي) الموجودة في نهاية طرف ذلك الشريط، مع سحب الشريط إلى المكان المناسب ثم إفلات الفأرة، ليستقر في المكان المحدد، انظر الشكل (١ -٢٢).
- إذا كان Toolbars موجوداً في وسط شاشة الرسم السوداء أو ظهر تعريف ذلك الشريط باللون الأزرق ، فما عليك سوى النقر على تلك المنطقة الزرقاء أعلى الشريط (عنوان شريط الأدوات) وسحب Toolbars مع الاستمرار في الضغط على الفأرة ومن ثم وضع Toolbars في المكان المناسب وبعده يتم إفلات الفأرة ، انظر الشكل (١ ٢٣).






# الرسم بمساعدة الحاسب

إنشاء الرسوم ثنائية البعد

#### الأبعاد قسمان :

#### ۱ -أبعاد مطلقة Absolute

وهي أخذ جميع الأبعاد من نقطة المرجع الأصلية (٠,٠) Refrains point



#### ۲ -أبعاد تزايدية Incremental

وهي أخذ جميع الأبعاد من آخر نقطة تم رسمها ، ويجب أن تسبق بالعلامة التالية @ . الأبعاد التزايدية تسهل عملية الرسم وتلغي الكثير من حساب الإحداثيات وبالتالي يقل وقت إنجاز الرسومات ولا غنى لكل مصمم أو رسام عن البعد التزايدي خاصة في الرسومات المعقدة .

ملحوظة / ١ - الأبعاد التزايدية يجب أن تسبق بأبعاد مطلقة.

- الأبعاد التزايدية لا تعمل إذا لم تكن نقطة البداية نشطة .

٣ - لايمكن الاستغناء عن الرسم بأحد البعدين (المطلق ، التزايدي) في أغلب
 الرسومات.

### \*\* مثال على كتابة البعد المطلق:

لرسم خط محدد بنقطتين تكون صورة كتابته كالتالى :

ادخل نقطة البداية ولتكن افتراضاً 50,60 ثم Enter.

٢ - أدخل نقطة نهاية الخط ولتكن افتراضاً 100,120 ثم Enter .

### \*\* مثال: على كتابة البعد التزايدي:

افرض أننا نريد أن نرسم خطاً بين نقطتين تكون صورة كتابته كالتالي :

- ا أدخل نقطة البداية ولتكن افتراضاً ( ٥٠,٦٠ ) ثم Enter.
- ٢ اجعل النقطة السابقة يكون أحدثيها ( ٠,٠ ) وذلك بكتابة العلامة @ ثم أدخل النقطة الثانية

. Enter ثم اضغط ( ( ه٠,٦٠ Command: line Specify first point: 50,60

Specify next point or [Undo]: @50,60 \ \*\* أمر رسم خط Line !

يعتمد أمر رسم الخط على نوع الخط وهي كالتالي:


- i. أمر رسم خط 🗹 line أفقي أو رأسي .
- ۱ انقر على الأمر line ثم أدخل الإحداثي (٠,٠) أمام الرسالة التالية :


point: Command: line Specify first: (0,0)

- Fnter اضغط ۲
- ٣ أدخل النقطة (١٠٠,٠) أمام الرسالة التالية :

Specify next point or [Undo]: 100,0	ثم اضغط Enter
ة التالية	٤ - أدخل النقطة ( ٠,٨٠) أمام الرسالـ
Specify next point or [Undo]: @0,80	ثم اضغط Enter


سوف يبدو رسمك كما بالشكل (٢ - ١).






- - (٠,٠) أمام الرسالة التالية:
  - (Command: \_line Specify first point: (0,0
    - اضغط ۲
  - ٣ أدخل المعادلة ( ٥٠/٩٠ ) أمام الرسالة التالية ثم اضغط Enter .
    - Specify next point or [Undo]: 90<45

سوف يبدو رسمك كما بالشكل (٢ - ٢)



# \*\* مثال شامل لرسم خطوط أُفقية ورأسية ومائلة



Command: \_line Specify first point: 0,0
Specify next point or [Undo]: 0,50
Specify next point or [Undo]: @60<30
Specify next point or [Close/Undo]: @80,0
Specify next point or [Close/Undo]: @60<-30
Specify next point or [Close/Undo]: @0,-50
Specify next point or [Close/Undo]: @60<210
Specify next point or [Close/Undo]: @-80,0
Specify next point or [Close/Undo]: 0,0


أو اضغط C أو التقط النهاية بـ Osnap

بعد أن يتم اكتمال رسم الشكل اضغط على مفتاح الهروب Esc

## 🍫 أمر رسم دائرة 🍳 circle ، من قائمة Draw

رسم الدوائر له في AutoCAD ستة طرق أو ( إمكانية ) ، وتستخدم كل طريقة حسب وضع كل رسمة ، وهي كالتالي :

<ul> <li>١ - رسم دائرة بمعرفة المركز ونصف القطر</li> <li>٢ - رسم دائرة بمعرفة المركز والقطر</li> </ul>	Center, <u>R</u> adius Center, <u>D</u> iameter
<ul> <li>۳ - رسم دائرة بتحدید نقطتین</li> <li>٤ - رسم دائرة بتحدید ثلاث نقاط</li> </ul>	2 Points 3 Points
<ul> <li>٥ - رسم دائرة بمماسين وإدخال نصف القطر</li> <li>٦ - رسم دائرة بثلاث مماسات</li> </ul>	<u>I</u> an, Tan, Radius T <u>a</u> n, Tan, Tan




٢ - أدخل مركز الدائرة (١٠٠,٦٠)أمام الرسالة التالية :

Command: circle Specify center point for circle or [3P/2P/Ttr (tan tan radius)]:100,60

- ۳ اضغط Enter
- Enter ) أدخل نصف قطر الدائرة (٢٠)أمام الرسالة التالية : (ثم اضغط Specify radius of circle or [Diameter]:20

مثال: (٢) ارسم دائرة نصف قطرها ١٨ و تلامس الضلعين في الشكل (٣ -١).




#### الحل:

### Ian, Tan, Radius اختر Circle اختر Draw اختر - ۱

الحنر	That was a second of the control of
Specify point on object for first tangent of circle	٢ - نشط الخط الرأسي كمماس ، شكل (٢ -
	(٤
Specify point on object for second tangent of circle	٣ - نشط الخط الأفقي كمماس ، شكل (٢ -
of energ	(0
Specify radius of circle <20.0000>: 18	- أدخل نصف قطر الدائرة ، شكل (٢ -٦)4
	Deferred Tangent
(۲ - ۵) شکل (۲ - ۲)	شکل (۲ -٤)

# . Rectangle 🖵 💠 أمر رسم مستطيل أو مربع



الحل:

Rectangle الحل:

الحل: Rectangle القرعلى الموات القراعلى الموات الموات

# \*\* أمر رسم قوس (Arc) من قائمة كاتمة

هناك إحدى عشرة طريقة لرسم الأقواس وسوف نتعرف على خمس طرق فقط أما بقية الطرق فسوف تكتشفها بنفسك أثناء ممارستك للتمارين وهي كالتالي:


اختر Arc سوف تظهر القائمة المنسدلة التالية : نشط القائمة Draw 3 Points ١ - رسم قوس بمعرفة ثلاث نقاط. Start, Center, End ٢ - رسم قوس بمعرفة نقطة البداية ومركز القوس ونهاية القوس Start, Center, Angle Start, Center, Length Start, End, Angle Start, End, Direction ٣ - رسم قوس بمعرفة نقطة البداية ونقطة النهاية ونصف قطر Start, End, Radius Center, Start, End القوس Center, Start, Angle ٤ - رسم قوس بمعرفة مركز القوس وبدايته ونقطة النهاية. Center, Start, Length Continue ٥ - رسم قوس مستمر من آخر نقطة وبتحديد نقطة النهاية فقط

ملحوظة :۱ - يجب أن يكون رسم القوس في عكس اتجاه عقارب الساعة ماعدا الطريقة رقم (۱). ٢ - يجب رسم القوس حسب ترتيب كل طريقة ، فمثلاً الطريقة (۲) والطريقة (٤) ، متشابهة ولكن تسلسل الترتيب بختلف.


ت حالباً تحدد نقاط البداية والنهاية والمركز من قائمة Object Snap دون الحاجة إلى إدخال النقاط من لوحة المفاتيح.


## \*\* رسم قوس بمعلومية ثلاث نقاط.

- ۱ انقر على الأمر Arc
- ٢ أمام الرسالة التالية أدخل النقطة الأولى
- ٣ أمام الرسالة التالية أدخل النقطة الثانية
- ٤ أمام الرسالة التالية أدخل النقطة الثالثة
   سوف يبدو رسمك كما في الشكل (2-8
- arc Specify start point of arc or [Center]: 0,0 Specify second point of arc or [Center/End]: 50,30 Specify end point of arc: 60,25



### \*\* رسم قوس بمعلومية نقطة ( البداية ، المركز ، النهاية ).






### \*\* رسم قوس بمعلومية نقطة ( البداية ، والنهاية ، المركز).

۱- نشط القائمة Draw → اختر Arc → اختر Start, End, Badius

- ٢ التقط بالفأرة ،النقطة (١).
- ٣ التقط بالفأرة نهاية الخط ، النقطة (٢).
- ٤ أدخل القيمة (٢٥) وهي نصف قطر القوس ، ثم اضغط Enter

#### سوف يبدو رسمك كما في الشكل (٦-١)



# \*\* أمر رسم مضلع 🌣

يقوم هذا الأمر برسم مضلع سواءً رباعي أو خماسي أو سداسي ...الخ وذلك بثلاث طرق وهي كالتالي :

50	الطريقة الأولى:
	وهي رسم مضلع بمعرفة طول أحد أضلاعه
	مثال: ارسم المضلع الموضح بالشكل ( 2-9)
الشكل( 2-9)	الحل:

- ۱ انقر علی 🗅 polygon .
- polygon Enter number of sides <0>6 حد أضلاع المضلع المضلع ۲
- Specify center of polygon or [Edge]: e أدخل الحرف ٣
- Specify first endpoint of edge:0,0 0,0 ادخل النقطة 2,0 النقطة 2
- Specify second endpoint of edge: 50,0 ادخل النقطة الثانية 50,0

سوف يبدو الرسم كما بالشكل ( 2-9) .

#### الطريقة الثانية:

وهي رسم مضلع بمعرفة مركز الدائرة الوهمية ونصف قطرها ، بحيث يلامس رؤوس المضلع الدائرة الوهمية .

ملحوظة / الدائرة الوهمية دائرة غير مشاهدة - لا تظهر في الرسم - يستعان بمركزها ونصف قطرها لرسم أي مضلع .

مثال : ارسم مضلع سداسي مركزه ( 50,50 ) و ( R=50 ) بحيث يكون داخل الدائرة الوهمية .

۱ -انقر علی 🌣 polygon .

polygon Enter number of sides <0>: 6 ٢ - أدخل عدد أضلاع المضلع


Specify center of polygon or [Edge]: 50,50 ٣ - أدخل مركز الدائرة الوهمية

٤ - أدخل الحرف I كما في الرسالة أدناه (الحرف I يدل على أن المضلع داخل الدائرة الوهمية ).

Enter an option [Inscribed in circle/Circumscribed about circle] <C>: I Specify radius of circle: 50

٥ - أدخل نصف قطر الدائرة الوهمية

سيبدو رسمك كما هو واضح بالشكل (2-10).



#### الطريقة الثالثة:

وهي رسم مضلع بمعرفة مركز الدائرة الوهمية ونصف قطرها ، بشرط أن تكون أضلاع المضلع مماسة للدائرة الوهمية.

مثال : ارسم مضلعاً سداسياً مركزه (70,70) و(  ${
m R}=30$  ) ، بحيث يكون خارج الدائرة الوهمية .

۱ -انقر علی  $^{ ext{O}}$  polygon

polygon Enter number of sides <0> 6

٢ - أدخل عدد أضلاع المضلع

Specify center of polygon

٣ - أدخل مركز الدائرة الوهمية


[Edge]:70,70

 $^{2}$  - أدخل الحرف  $^{2}$  كما في الرسالة أدناه (الحرف  $^{2}$  يدل على أن المضلع خارج الدائرة الوهمية  $^{2}$ 

Enter an option [Inscribed in circle/Circumscribed about circle] <C>:C Specify radius of circle: 30

٥ - أدخل نصف قطر الدائرة الوهمية

سيبدو رسمك كما بالشكل (2-11)



### \*\* أمر رسم Polyline ( محمع خطوط ).

أمر pline يختلف عن line في كون الأول يعتبر عنصراً واحداً مهما تعددت الخطوط حتى لوكان الرسم الناتج شكل عشوائي فـ AutoCAD يتعامل معه وكأنه عنصر واحد ، حيث يمكن أن نرسم به خط ثم قوس ثم منحنى ثم زاوية وهكذا وعندما نريد مسح أحد العناصر السابقة نجده يمسح جميع مكونات أمر (pline) ، بالإضافة إلى الميزة التي ينفرد بها وهي إمكانية تحويل أي شكل ثنائي البعد مرسوم بـ pline إلى ثلاثي الأبعاد بشرط أن يكون الشكل مغلق وهذا سوف نتعرف عليه في الوحدة الخامسة.

يجدر الإشارة هنا إلى أن أمر line هو أمر رسم خط سواءً كان هذا الخط( أفقى ، رأسى ، مائل ) فقط و لايمكن تحويله إلى ثلاثي الأبعاد إلا بعد تحويل نوع الخط من line إلى pline .

### طريقة عمل الأمر:

## 1- pline -1 نشط الأمر -1

Specify start point:60,60

٢ - أدخل نقطة البداية ولتكن ٦٠,٦٠

٣ - أدخل النقطة الثانية أمام الرسالة التالية :

Specify next point or [Arc/Halfwidth/Length/Undo/Width]: @80,80


٤ - ننفرض أننا بعد رسم الخط السابق نريد أن نرسم قوس ، إذا أدخل الحرف A وهو الحرف الأول
 من (Arc) رسم قوس ، أمام الرسالة التالية :

Specify next point or [Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width]: A

Specify endpoint of arc:


٥ - أدخل النقطة الثانية لنهاية هذا القوس أو بالفأرة

٦ - ثم اضغط على مفتاح الهروب Esc مرتين لإنهاء هذا الأمر ، ليبدو رسمك كما في الشكل (١٢ ٢).




#### \*\* شريط المعلومات status bar

شريط المعلومات — الكائن أسفل نافذة AutoCAD — يظهر الخصائص النشطة والمعطلة وكذلك موقع المؤشر على الرسم ، انظر الشكل (١٣ -٢) أدناه.



- ملحوظة / تغيير الإعدادات لأي أمر من الأوامر أعلاه يتم عن طريق مايلي:
- ١ إ ضغط بزر الفأرة الأيمن على أي أيقونة من الأيقونات أعلاه.
  - ۲ اختر settings ، انظر الشكل (۱۶ -۲).
    - ٣ قم بتغيير الإعدادات.
      - ٤ اضغط على OK .




#### \*\* تنشيط وتعطيل الشبكة Grid


الشبكة عبارة عن نقاط على مستوى الرسم ( X,Y ) يتم تغيير التباعد بين كل نقطة وأخرى على حسب نوعية الرسم هل هو ( معماري ، ميكانيكي ، ... الخ ) وغالباً ما يستعمل في الرسومات الإلكترونية لتحديد اتصال العناصر الإلكترونية بخطوط الرسم بسهولة .

هناك العديد من الرسومات لا نحتاج فيها إلى دقة في الأبعاد بقدر ما نحتاج إلى تقارب الرسومات في مقياس الرسم ، مثل رسم الدوائر الإلكترونية عدا أن الرسم بالشبكة يوفر للمصمم أو الرسام القدرة على إنتاج رسومات سريعة وإجراء العديد من التغييرات الدقيقة لجزء من رسمة معقدة .

#### \*\* تغيير إعدادات الشبكة Grid

- اضغط بزر الفأرة الأيمن على Grid.
- ۲- اختر settings كما في الشكل (١٤ -٢) سوف يبدو مربع حوار كما في الشكل (١٥ -٢).
  - ٣- قم بتغيير الإعدادات كما في الشكل (١٥ -٢).
  - ٤ اضغط Enter أو اختر OK ، لتنشيط الشبكة لتبدو كما في الشكل (١٦ -٢).





الشكل (١٦ -٢)

ملحوظة: لا يتم الاستفادة من الشبكة ( Grid ) إذا لم يكن أمر القفز ( snap ) من نقطة إلى نقطة نشطا.

### شريط أدوات الالتقاط ( Object Snap ) أو القفز من عنصر إلى آخر .



شريط أدوات القفز Osnap أعلاه ، يوفر على المصمم أو الرسام العديد من عمليات حساب الأبعاد وذلك لأنه يوفر التقاط أو القفز إلى أي عنصر بمعلومية نقطة (البداية ، النهاية ، المركز ، ...الخ) دون الحاجة إلى حساب هذه الاحداثيات.

#### ملحوظة:


- ۱ هذه الأدوات لا تعمل إلا إذا سبقت بإحدى أدوات التعديل أو الرسم ( Draw or modify ).
- ٢ يمكن جعل هذه الأدوات متوفرة ونشطة دون الحاجة إلى تنشيطها في كل مرة وذلك بالنقر على Osnap في شريط المعلومات status bar شكل (١٣).


سوف نتعرف على بعض أيقونات هذا الشريط أما البقية فسوف تتعرف عليها بالممارسة وهي كالتالي :

يقفز أو يلتقط نهايتي أي خط أو قوس.	8
يلتقط أو يقفز إلى منتصف أي خط.	ø
يقفز إلى أي تقاطع بين عنصرين سواء خط مع خط أو قوس مع خطالخ.	$\times$
يلتقط مراكز الدوائر والأقواس .	<b>o</b>
يلتقط أو يقفز إلى أرباع الدوائر والأقواس.	$\Diamond$
يلتقط مماس الدوائر والأقواس .	Ó
يقفز إلى تعامد أي عنصرين .	4
يقفز أو يلتقط أقرب عنصر رسم سواء (خط، قوس، دائرة،الخ).	×

# مثال: ارسم المستطيل شكل(١٧ -٢) ثم ارسم الخطوط التي بداخله بواسطة Object Snap . الحل:

- ۱ ارسم مستطيلاً بواسطة الأمر 🖵 Rectangle .
  - ٢ نشط الأمر Line من قائمة Draw .
- ٣ اختر من القائمة Object Snap الأيقونة صحر ( وسط خط ).
- ٤ التقط بالفأرة منتصف الخط العلوى للمستطيل ، انظر الشكل (١٨ -٢).
- ٥ التقط بالفأرة منتصف الخط السفلي للمستطيل ، انظر الشكل (١٩ -٢).
  - ٦ اضغط Esc لإنهاء الأمر.
- ٧ نشط الأمر Line من قائمة Draw مرة ثانية وذلك لرسم خط يصل بين أحد أركان المستطيل.
  - ٨ اختر من القائمة Object Snap الأيقونة مم نهاية خط.
  - ٩ التقط بالفأرة الزاوية اليسرى العليا للمستطيل كما في الشكل (٢٠ -٢).
  - ١٠ التقط بالفأرة الزاوية اليسرى السفلى للمستطيل كما في الشكل (٢١ -٢).
    - ۱۱ اضغط Esc لإنهاء الأمر سيبدو رسمك كما في الشكل (۲۰ -۲)..






ملحوظة : في المثال السابق نستطيع أن نصل بين ركني المستطيل باستخدام تقاطع خط بدلاً من نهاية خط من نهاية خط وذلك لأن أي اتصال بين عنصرين يعتبر تقاطع أيضاً .

# مثال ( ٢ ) : ارسم دائرة في الركن الأيمن العلوي للشكل (٢١ -٢) السابق، و نصف قطرها ٢٠ . الحل:

- ا نشط الأمر Circle من قائمة Draw .
  - . Center, <u>R</u>adius
- ٣ التقط بالفأرة الركن الأيمن العلوي للمستطيل كما في الشكل (٢٢ -٢).
- ٤ أدخل القيمة ٢٠ نصف قطر الدائرة ، .سوف يبدو رسمك كما في الشكل(٢٣ -٢).
  - ه اضغط Esc لإنهاء الأمر.



# الرسم بمساعدة الحاسب


# عملیات Modify

# \*\* أمر المسح (Erase)

للمسح في AutoCAD ثلاث طرق وكل طريقة لها أهميتها في سرعة مسح الرسومات أو عناصرها و لايمكن الاستغناء عن أحدها .

#### ١ - طريقة الانتقاء:


نشط أمر المسح في سوف يتحول المؤشر إلى مربع انتقاء عندها اختر العناصر المراد مسحها، سوف تبدو منقطة (نشطة)، عند ذلك اضغط الفأرة يمين أو اضغط Enter ، لتنفيذ عملية المسح، انظر الشكل (٣ -١) قبل عملية الانتقاء ثم انظر الشكل (٣ -٢) بعد انتقاء العناصر المراد مسحها.



#### ٢ - طريقة المسح بتكوين نافذة من اليمين إلى اليسار.

حيث تقوم بمسح جميع العناصر التي داخل النافذة أو تتقاطع معها.

العمل/ نشط أمر المسح على الفأرة ناحية اليسار سوف ترى نافذة تتحرك بتحرك الفأرة ، انظر شكل المطلوب مسحه ثم اسحب الفأرة ناحية اليسار سوف ترى نافذة تتحرك بتحرك الفأرة ، انظر شكل (٣ -٣)، بعد ذلك انقر على الفأرة لتحديد الركن الثاني للنافذة والتي سوف يبدو بعدها الرسم (العناصر) نشط ، انظر الشكل (٣ -٤) عند ذلك نفذ عملية المسح إما بالنقر على الفأرة يمين أو اضغط . Enter




#### ٣ - طريقة المسح بتكوين نافذة من اليسار إلى اليمين.


حيث يتم مسح جميع العناصر التي داخل النافذة فقط.


العمل: نشط أمر المسح في الموف يتحول المؤشر إلى مربع انتقاء ، عند ذلك اضغط يسار الرسم (يسار العناصر المرسومة ) ثم اسحب الفأرة ناحية اليمين سوف ترى نافذة تتحرك بتحرك الفأرة ،أنظر الشكل (٣ -٥)، وعندما يكون الخط الأفقي والمستطيل داخل النافذة عند ها انقر على الفأرة لتحديد الركن الثاني للنافذة والتي سوف تبدو بعدها جميع العناصر التي داخل النافذة فقط نشطة ( منقطة ) انظر الشكل (٣ -٦)، بعد ذلك نفذ عملية المسح إما بالنقر على الفأرة يمين أو اضغط Enter ، والتي سوف يمسح بعدها الخط الأفقي والمستطيل انظر الشكل (٣ -٧)

ملحوظة : المقصود بالعنصر هو ( خط ، دائرة ، مستطيل قوس ...الخ ).



العناصر النشطة (التي سيقع عليها المسح) هي التي داخل النافذة فقط، وهي (المستطيل والخط الأفقي) أما الدائرة والخط الرأسي فلايمكن مسحهما لأن جزء منهما داخل النافذة والجزء الآخر خارج النافذة .







يوضع الشكل أعلاه إتمام عملية المسح إما بالنقر على الفارة يمين، أو اضغط Enter .

## \* أمر التراجع المراكز

يقوم بالتراجع عن عدد غير محدد من العمليات ، سواءً عملية رسم عنصر أو عملية مسح أو عملية حسابية ...الخ ، ففي المثال شكل (٣ - ٨) ، سوف نرسم ثلاثة خطوط ودائرة بالترتيب ثم نحاول التراجع عنها مرة تلو الأخرى وذلك بالنقر على مرتين ، عندها سوف يبدو رسمك كما في الشكل (٣ - ٩).






( الرسمة في وضعها قبل التراجع )

#### \*\* أمر الإعادة 🔼 Redo

يقوم بإعادة آخر عملية تم التراجع عنها فقط ، سواءً عملية رسم عنصر أو عملية مسح أو عملية حسابية ...الخ .

مثال: في الشكل (٣ - ٩) السابق تم التراجع عن رسم الدائرة رقم أربعة ثم تم التراجع عن الخط رقم ثلاثة

، فإذا ما أردنا إعادة الخط الثالث ثم الدائرة الرابعة التي تراجعنا عنهما نقوم مباشرة بالنقر على أمر الإعادة مرة تلو أخرى ، والنتيجة التي سوف تبدو في الشكل (٣ -١٠) هو أن هذا الأمر لم يعد سوى الخط الثالث فقط.



الرسمة بعد إعادة آخر أمر قمنا بالتراجع عنه وهو الخط الثالث

# \*\* أمر تا Fillet


وهو إزالة الحواف على شكل قوس صغير من قائمة Modify

طريقة عمله: نشط الأمر → اكتب R → Enter → R أدخل نصف القطر الجديد

— Enter ← اختر الضلع الأول بالفارة ثم الضلع الثاني .

مثال: ارسم (Fillet = 11) للشكل (٣ -١١).

نشط الأمر 
Fillet 
Fillet



ملحوظة: نصف قطر الـ Fillet الموجود دائماً في AutoCAD هو (١٠)، فإذا لم يتغير فإننا لانحتاج للخطوة (٣ و ٤) بل ننشط Fillet وننفذ العملية مباشرة باختيار الخطين . وإليك الرسائل التى سوف تظهر في شريط الأوامر عند تنفيذ الأمر Fillet :

- 1- Command: \_fillet
- 2- Current settings: Mode = TRIM, Radius = 10.0000
- 3- Select first object or [Polyline/Radius/Trim]: R
- 4- Specify fillet radius <10.0000>: 11
- 5- Select first object or [Polyline/Radius/Trim]:
- 6- Select second object:

#### په أمر تا chamfer شطف.

وهو إزالة الحواف على شكل شطفة صغيرة من قائمة Modify

**مثال**: نفذ عملية الشنفرة للشكل(٣ -١٤) لتبدو كما هو واضح بالشكل (٣ -١٦).

الحل: ١ - نشط الأمر مل سوف تبدو الرسالة التالية :

3- Command: chamfer

(TRIM mode) Current chamfer Dist1 = 10.0000, Dist2 = 10.0000

٢ - أدخل الحرف d لتغيير مسافة الشنفرة أمام الرسالة التالية :

Select first line or [Polyline/Distance/Angle/Trim/Method]: d ادخل - ٣ - أدخل مسافة الشنفرة الأولى ولتكن ٢٠ أمام الرسالة التالية:

٤ - أدخل مسافة الشنفرة 20 <>5 ادخل مسافة الشنفرة 20 الثانية ولتكن ٢٠ أمام الرسالة التالية :


٥ - نشط (اختر) الخط >: 17 الخط - ١٥ الخط - ١٥ الخط - ١٥ الخط الخط الخط الخط - ١٥ الأفقي أولاً سوف يصبح نشطاً أمام الرسالة التالية : الشكل (٣ -١٥) الأفقي أولاً سوف يصبح نشطاً أمام الرسالة التالية : الشكل (٣ -١٥): Select first line or [Polyline/Distance/Angle/Trim/Method

٦ - نشط (اختر) الخط الرأسي أمام الرسالة التالية: الشكل (٣ -١٦)

Select second line:

ملحوظة: ١ - الحرف d هو الحرف الأول من كلمة Distance أي مسافة، الموجودة في الرسالة رقم ( ٢ ).


٢ - إذا كنت لا ترغب في تغيير مسافة الشنفرة فتجاهل الخطوة (٢ و٣ و٤) ونفذ الخطوة
 ٥ و٦ ) مباشرة .



شكل(٣ -١٤) الشكل قبل إجراء chamfer



شكل (٣ -١٥) الشكل بعد تنشيط العنصر الأول ويبدو الخط الأفقي نشطاً أي منقطاً .



شكل (٣ -١٦) الشكل بعد تنشيط الخط الرأسي حيث يبدو الشكل وقد تم شطفه.

\*\* أمر 💍 Copy نسخ

طريقة العمل: نشط الأمر ← نشط العنصر الفنصر المنسوخ. Osnap حدد بـ Osnap خدد بـ Osnap النقطة الأساس لنسخ العنصر المنسوخ. مثال : انسخ الدائرة من الموضع (۱) إلى الموضع (۲) كما في الشكل (۳ -۱۷). الحل: ١ - نشط الأمر (copy ميوف تبدو الرسالة التالية :

#### Command: copy

٢ - نشط الدائرة المرسومة في الموضع (١) عندما تبدو الرسالة أدناه: انظر الشكل (٣ -١٨).
 Select objects:


٣ - اضغط على Enter لإنهاء عملية اختيار العناصر أمام الرسالة التالية :

Select objects:


ع - حدد بـ Osnap مركز الدائرة لتحديد نقطة أساس نسخ الدائرة أمام الرسالة التالية: Specify base point or displacement, or [Multiple]: (۱۹- ۳)

٥ - حدد بـ Osnap النقطة الثانية المراد نسخ الدائرة إليها عندما تبدو الرسالة التالية:
 انظر الشكل (٣ -٢٠).

:<Specify second point of displacement or <use first point as displacement



#### نقطة أساس نسخ الدائرة وهي مركز الدائرة الأصلية



النقطة الثانية المراد نسخ الدائرة إليها ، مختارة بواسطةOsnap وهو نهاية خط.

## 🍫 أمر <sup>4</sup> Offset الترحيل المتوازي.

يقوم هذا الأمر بإزاحة العناصر سواءً كانت (خط ، دائرة ، مستطيل ، ...الخ) إلى مسافة محددة بحيث يكون العنصر المرحل نسخة من العنصر الأصلى ومواز له .

طريقة العمل: نشط الأمر هـ محدد بالفأرة جهة الترحيل . حدد بالفأرة جهة الترحيل .

مثال: رحل الخط في الشكل (٣ - ٢١) مسافة ٨ وحدات جهة اليمين مرتين.

الحل: ١ - نشط الأمر 🕮 سوف تبدو الرسالة التالية :

٢ - أدخل مسافة الترحيل ٨ ثم Enter أمام الرسالة التالية :

Specify offset distance or [Through] <1.0000>: 8


٣ - نشط الخط ( العنصر ) المراد ترحيله عندما تبدو الرسالة التالية : [ انظر الوضع ٣] Select object to offset or <exit>

٤ - انقر بالفأرة يمين الخط النشط ، عندما تبدو الرسالة التالية : [انظر الوضع ٤] Specify point on side to offset

٥ - اختر الخط الثاني المرحل ، عندما تبدو الرسالة التالية : [انظر الوضع ٥] Select object to offset or <exit>

٦ - انقر بالفأرة يمين الخط النشط ، عندما تبدو الرسالة التالية : [ انظر الوضع ٦ ] Specify point on side to offset:

٧ - اضغط على Esc لإنهاء أمر الترحيل.



# \*\* أمر + Move

مثال: انقل الدائرة من موضعها الحالي في الشكل (٣ -٢٢) إلى الموضع الثاني المبين على الرسم .

Command: \_move

٢ - اختر الدائرة عندما تبدو الرسالة أدناه ، سوف تبدو الدائرة نشطة.

Select objects: (23-3) انظر الشكل


٣ -اضغط على Enter لإنهاء الاختيار، أمام الرسالة التالية : Enter لإنهاء الاختيار، أمام الرسالة التالية :


٤ - حدد نقطة الأساس لنقل الدائرة وليكن مركزها ، عندما تبدو الرسالة التالية :


Specify base point or displacement: (۲٤- ۳) انظر الشكل


٥ - حدد النقطة الثانية (أو مسافة التحريك)، وليكن منتصف خط شكل (٣ - ٢٥). <use first point as displacement>: Specify second point of displacement or


٦ - اضغط على Esc لإنهاء الأمر ، سوف يبدو الرسم كما في الشكل (٣ -٢٦).











الرسمة بعد اتمام عملية النقل

# 🌣 أمر 🖰 Rotate ( تدوير أو تعريك زاوية )

يقوم هذا الأمر يتدوير أي عنصر أو رسمة حول نقطة معينة بزاوية ٣٦٠ درجة .

طريقة العمل: نشط الأمر • Rotate → اختر العنصر → Enter → حدد نقطة أساس التدوير → أدخل قيمة الزاوية أوحددها بالفأرة بـ Osnao .

مثال: غير زاوية الخط المرسوم في الشكل (٣ -٢٧) إلى الزاوية ٩٠ درجة.

-. 3


#### الحل:


Command: _rotat	e	۱ - نشط الأمر الله Rotate		
Current positive angle in UCS: ANGDIR=counterclockwise ANGBASE=0				
Select objects:	انظرالشكل (٣ -٢٨).	٢ - اختر الخط عندما تبدو الرسالة التالية :		

Enter

٤ - حدد نقطة أساس تدوير الخط ، عندما تبدو الرسالة أدناه ، انظر الشكل (٣ -٢٩). Specify base point:

٥ - ادخل قيمة الزاوية ٤٥ درجة ، عندما تبدو الرسالة أدناه ثم انظر الشكل (٣٠- ٣) Specify rotation angle or [Reference]: 45





# 

أمر trim يقوم بإزالة (تشذيب) الزوائد الغير مرغوب فيها من الرسومات ، حيث يجب أن تكون العناصر المراد تشذيبها متقاطعة حتى يتم تنفيذ الأمر.

طريقة العمل: نشط الأمر بين النقط الأمر الذي لا تريد إزالته (القاطع) طريقة العمل: نشط الأمر الذي تريد إزالته (المقطوع) للمقطوع المغط Enter مثال: أزل الخطوط خارج الدائرة التي تبدو في الشكل (٣٠ -٣١).



٣ - اضغط Enter لإنهاء الاختيار.

اختر الخطوط التي تريد إزالتها (قطعها) خارج الدائرة المنقطة ، سوف يختفي الجزء الذي
 تم اختياره ، عندما تبدو الرسالة التالية : انظر الشكل (٣ -٣٣)

Select object to trim or shift-select to extend or [Project/Edge/Undo]:

٥ -اضغط Esc لإنهاء الأمر ،انظر الشكل (٣٤ - ٣٤)

الشكل (٣ -٣٢)	الشكل (٣ -٣٣)	الشكل (٣ -٣٤)
العنصر القاطع	الرسم وقد تم قطع	الرسم بعد اتمام trim
العنصر المقطوع	الخطوط الزائدة.	

# \*\* أمر Mirror التناظر ( المرآة ).

يقوم هذا الأمر بعمل صورة عكسية لأي رسمة كما لو كنت تنظر إلى يدك اليمنى أمام المرآة فترى كأنها اليد اليسرى وهذا ما يفعله هذا الأمر والذي بوجوده اختصر كثيراً من عمليات الرسم المناظرة . طريقة العمل: نشط الأمر الله المنطقة الأمر الله المنطقة الأولى لخط التناظر حدد النقطة الثانية لخط التناظر حدد النقطة الثانية لخط التناظر مسح الشكل الأصلي أم لا ؟ ( اضغط Enter ) أو اكتب ( Y ) للموافقة على المسح. مثال: ارسم نظير الشكل المثلث الموضح في ( ٣ - ٣٠ ) .

# الحل : | .Mirror الأمر الشحا الأمر الشحل الأمر الشحل (۳ -۳). | الشكل (۳ -۳۰). | الشكل (۳ -۳۰). | الشكل (۳ -۳۰).


٣ - اضغط Enter لإنهاء الاختيار.


- 2 حدد النقطة الأولى لخط التناظرعندما تبدو الرسالة التالية ، ثم انظر الشكل (٣ -٣٧). Specify first point of mirror line
- ٣ حدد النقطة الثانية لخط التناظر عندما تبدو الرسالة التالية ، انظر الشكل (٣ -٣٨). Specify second point of mirror line:

سوف يختفي النظير حتى يتم الإجابة على السؤال التالي.

٤ - هل تريد مسح الشكل الأصلي أم لا ، أجب على الرسالة أدناه ب ضغط Enter .

:<Delete source objects? [Yes/No] <N (٣٩- ٣) انظر الشكل






# په امر مختیت ) Explode تفجیر (تفتیت)

يقوم هذا الأمر بتحويل العناصر المركبة ( المستطيل ، الكتل، مجمع الخطوط ، المضلع، ....الخ ) إلى عناصرها الأساسية المكونة لها ، وبدون إحداث تغيير يشاهد على هذه الرسومات .

فمثلاً عندما نفتت مستطيل مرسوم بأمر Rectangle نجد هذا المستطيل لم يحدث به تغيير يشاهد ولكنه في الواقع تحول إلى خطوط أى مستطيل مرسوم بأمر line .

طريقة العمل: نشط الأمر مستطيلاً بواسطة الأمر - Fectangle - حاول مسح الخط الجانبي الأيمن من هذا مثال: ارسم مستطيلاً بواسطة الأمر - Rectangle - حاول مسح الخط الجانبي الأيمن من هذا المستطيل انظر الشكل (٣ -٤٠)، ستجد أنك لا تستطيع ذلك لأن المستطيل سوف تكون جميع أضلاعه نشطة ، إذاً قم الآن بتفجيره بـ Explode ثم حاول مسحة .



#### الحل:

- ٢ نشط أحد أضلاع المستطيل ، سوف تجد أن جميع أضلاع المستطيل أصبحت منقطة كما
   يبدو في الشكل (٣ ٤١).
  - ٣ اضغط Enter أو الفأرة يمين لتنفيذ عملية التفجير ، انظر الشكل (٣ -٤٢).
  - ٤ نشط الآن أمر مسح ، ثم امسح الخط الجانبي من المستطيل ، ستجد أنه تم مسحه بمفرده ولم يتنشط بقية أضلاع المستطيل .



# \*\* أمر التكرار " Array \*\*

التكرار ينقسم إلى قسمين:

الأول : تكرار على شكل صفوف وأعمدة ويسمى ( Rectangular Array ).

الثاني: تكرار زاوي ( دائري) ويسمى ( Polar Array ).

وأمر التكرار يختصر كثيراً من العمليات المتشابهة والمكررة ، بحث يتم رسم كائن واحد ثم تكرار الباقى حسب نوع التكرار .

#### طريقة عمل التكرار على شكل صفوف وأعمدة:

نشط الأمر 


Rectangular Array 

اختر العنصر المراد تكراره


→ اضغط Enter حدد عدد الصفوف Rows

Columns حدد مسافة ترحيل الصفوف Row Offset حدد مسافة ترحيل الأعمدة

Offset Columns أو اختر OK أو اختر



- Rectangular Array اخترنوع التكرار ۲
  - ٣ اختر المستطيل ، سوف يبدو نشطاً .
- ٤ اضغط Enter أو الفأرة يمين ، سوف يبدو مربع الحوار في الشكل (٣ -٤٤) من الخطوة ٥ وحتى الخطوة ٩ تابع الإدخالات في مربع الحوار شكل (٣ -٤٥)
  - o حدد عدد الصفوف بـ ٢ أمام الكلمة Rows.
  - ٥ حدد عدد الأعمدة بـ كتابة ٣ أمام الكلمة Columns.
  - ٦ حدد مسافة ترحيل الصفوف بـ كتابة ٧٠ أمام Row Offset.
  - ٧ حدد مسافة ترحيل الأعمدة بـ كتابة ٥٥ أمام Offset Columns.
- ٨ اضغط Enter أو اختر OK ، سوف يبدو رسمك كما في الشكل (٣ -٤٣).



ملحوظة: ١ - المسافة البينية بين الصفوف ( Row Offset) هي المسافة من أول حافة في الصف الأول إلى أول حافة في الصف الثاني .

٢ - المسافة البينية بين الأعمدة (Offset Columns) هي المسافة من أول حافة في العمود الأول
 إلى أول حافة في العمود الثاني .

#### طريقة عمل التكرار الدائرى:


نشط الأمر الله التكرار Polar Array حدد نوع التكرار Polar Array حدد نوع التكراره المراد تكراره


اضغط Enter أو اختر OK .

مثال : كرر الخط الموجود بالشكل (٣ -٤٦ ) ٦ مرات بزاوية ١٨٠ درجة.

الحل: ١ - نشط الأمر الله سوف يبدو مربع الحوار شكل (٣ -٤٤).

٢ - حدد نوع التكرار Polar Array سوف يبدو مربع الحوار السابق
 كما في الشكل (٣ -٤٧) التالي:







الشكل (٣ -٤٧)

- ٣ اضغط على select object لاختيار عناصر الشكل المراد تكراره سوف يختفي مربع الحوار السابق شكل (٣ -٧٤) ويتحول المؤشر إلى مربع انتقاء ، عندها نشط الشكل المراد تكراره ( الخط)
   ثم اضغط Enter سوف يبدو مربع الحوار السابق مرة ثانية.
  - ٤ حدد مركز التكرار وذلك بالنقر على السهم الموجود أمام center point . سوف يختفي مربع الحوار السابق وبواسطة Osnap اختر مركز الدائرة عند ذلك سوف يبدو مربع الحوار السابق كما في شكل (٣ -٤٨).
    - ٥ أدخل عدد مرات التكرار وهو ٦ مرات.
      - ٦ أدخل زاوية التكرار ١٨٠ درجة .

#### ٥ - اضغط Enter أو اختر OK ، سوف يبدو رسمك كما في الشكل (٣ -٤٩).





#### خ أوامر الـ ( Zoom ) تكبير وتصغير الرسومات.

أوامر تكبير وتصغير الرسومات لها أهمية كبيرة في إنتاج الرسومات بدقة وسرعة عالية فهي لا تغير مقياس الرسم للرسومات بل تقوم بتقريب العنصر أو الرسم حتى يبدو وكأنه مكبر أو تبعيد الرسم حتى يبدو وكأنه مصغر وبالتالى مشاهدة أجزاء أخرى من الرسم .

أوامر الـ Zoom توجد على شكل قائمة منسدلة في شريط الأدوات القياسية (Standard) أو على شكل شريط مستقل كما في الشكل (٣ -٥٠).



شکل (۳ –۵۰۰)

#### دعنا الآن نتعرف على هذه الأوامر ،وذلك بتعريف أيقوناتها وهي كالتالي :

الأمر Zoom Window تكبير ما بداخل النافذة من عناصر. 憊  $\bigcirc$ أمر Dynamic Zoom تكبير بواسطة نافذة متحركة . ß أمر Scale Zoom تكبير أو تصغير عناصر الرسم بواسطة مقياس أو معامل تكبير o أمر Zoom Center تكبير أو تصغير عناصر الرسم تكبير أو تصغير عناصر الرسم. € أمر In Zoom تكبير عناصر الرسم بمقدار الضعف بكل نقرة. ø أمر Out Zoom تصغير عناصر الرسم بمقدار النصف بكل نقرة . ø أمر All Zoom احتواء عناصر الرسم المكبرة أو المصغرة بحيث تبدو ظاهرة على شاشة الرسم. ∄ أمر Extents Zoom تكبير عناصر الرسم إلى حواف شاشة الرسم.


مثال: ارسم الشكل (٣ -٥١) ثم كبررؤية المثلث المرسوم داخل الدائرة ثم قم باحتوائه إلى مساحة الشاشة.




شکل (۳ - ۵۱)

#### الحل:

ا - نشط الأمر – Zoom Window





بعد أن قمنا بتكبير المثلث المرسوم داخل الدائرة سوف نقوم باحتواء (إرجاع) الرسم إلى وضعه الطبيعي وذلك بالنقر على 


All Zoom وبذلك يبدو رسمك كما في الشكل (٣ -٥١).

ملحوظة : عند البدء في الرسم يجب أن تكون شاشة الرسم في الوضع All Zoom وذلك لتلافي تكرار رسم العناصر بسبب عمليات التصغير أو التكبير السابقة ، والتي قد يبدو الرسم غير ظاهر على شاشة الرسم بسبب كبره حيث لاتسعه مساحة الرسم أو لصغره بحيث لا يرى .

#### تطبيقات شاملة

# التطبيق الأول:


ارسم الشكل (١) بدون كتابة الأبعاد.



#### الشكل (١)


## التطبيق الثاني:

ارسم الشكل (٢)، وأضف إليه الأبعاد وخطوط المركز.



#### التطبيق الثالث:


ارسم الشكل (٣)، وأضف إليه الأبعاد وخطوط المركز.



الشكل (٣)


#### التطبيق الرابع:

ارسم الشكل (٤)، وأضف إليه الأبعاد والنصوص التعليقية .



#### التطبيق الخامس:


ارسم الشكل (٥)، وأضف إليه الأبعاد والنصوص.



الشكل (٥)


#### التطبيق السادس:

ارسم الشكل (٦)، وأضف إليه الأبعاد والنصوص التعليقية



# التطبيق السابع:


ارسم الشكل (٧)، بالألوان ثم أضف إليه الأبعاد.



الشكل (٧)

# التطبيق الثامن:


ارسم الشكل (٨).



الشكل (٨)

#### التطبيق التاسع:


ارسم الشكل (٩) ثم أضف إليه الأبعاد واجعلها في طبقة .



الشكل (٩)


#### التطبيق العاشر:

( chamfer = 4x3 ) و ( fillet = 10 ) و أن قيمة ( 10 علماً أن قيمة ( 10 بالأبعاد ، علماً أن قيمة (





#### التطبيق الحادي عشر:

ارسم الترس شكل (١١) علماً أن (Offset=6) ، (Fillet=5) ، عدد أسنان الترس ٣٩ سن .



ومن الممكن أن تستعين بالخطوات الموضحة في الصفحة التالية ابتداءً من الخطوة (١ إلى ٤).






# الرسم بمساعدة الحاسب

الكتل (Block)

#### \*\* الكتل Block



سوف نقوم بالتعرف على إنشاء الكتل وإدراجها وإضافة السمات لها وذلك برسم دائرة إلكترونية متكاملة كما في الشكل (٤ -٢) مضافاً إليها السمات .




#### \*\* إنشاء كتل بالسمات Attribute


السمة ( Attribute ) هي بيانات نصية أو رقمية يمكن حفظها كجزء من ملف الكتلة ، وتستعمل السمات لتتبع وإحصاء البيانات ( كالأسعار وأرقام المنتجات ..الخ ).


عند إنشاء كتلة تحتوي على سمة يجب أن نُعرف السمة أولاً ، ثم نُنشئ الكتلة بحيث تحتوي السمة. مثال: ارسم الدائرة الإلكترونية شكل (٤ -٢) بـ (Block) و(Attributes).

- A ارسم العنصر شكل (٤ -٣) ، وذلك بالاستعانة بالشبكة(Grid).
  - B أضف السمة للعنصر المرسوم سابقاً بإتباع الخطوات التالية :
- Define Attributes ← Block ← Draw نشط القائمة
  - ٢ سوف يظهر مربع حوار كما هو بالشكل (٤ -٤).




- ٤ انقر هنا لتحديد نقطة إدراج السمة. —
- ٥ سوف يختفي مربع الحوار شكل (٤ -٤) وتبدو شاشة الرسم ، عندها انقر في الموضع المحدد في الموضع المحدد في الشكل (٤ -٦) محدداً عليه إحداثيات نقطة في الشكل (٤ -٥) سوف يبدو مباشرة مربع الحوار الشكل (٤ -٦) محدداً عليه إحداثيات نقطة الإدراج.





٦ - اضغط Enter أو انقر بالفأرة على OK، لتبدو السمة ظاهرة على العنصر المطلوب شكل
 ٧- ٤)



C - ارسم كل رمز من رموز الدائرة الموضح بالشكل (٤ -٢) ثم أضف السمات لكل عناصر الدائرة وذلك بتنفيذ جميع الخطوات التي نفذناها في الخطوة B .

# 🌬 إنشاء الكتل 🐣 Slock


حول الرسمة شكل (٤ -٧) إلى Block إما بالنقر على 👨 أواذهب إلى :

. Draw ← Block ← Make


سوف يظهر مربع حوار كما هو واضح في الشكل (٤ -٨) ، بعده تابع الخطوات بالترتيب.




- ١ أدرج اسم الكتلة إما بالعربي أوباللاتيني كما هو واضح بالشكل (٤ ٨).
- ٢ اختر Delete من الشكل (٤ ٨) ، ومعنى ذلك تحويل الكائنات الحالية إلى كتلة وتخزينها
   ي الذاكرة ومسح الكائنات من شاشة الرسم .
  - ٣ انقر على select objects لاختيار عناصر الكتلة سوف يختفي مربع الحوار شكل (٤ -٨)
     ويتحول المؤشر إلى مربع انتقاء ، عندها نشط عناصر الكتلة المطلوبة مع تنشيط السمة أيضا سوف
     تبدو عناصر الكتلة منقطة كما هو واضح بالشكل (٤ -٩).
- ٤ اضغط Enter سوف يبدو مربع الحوار السابق مرة ثانية عندها انقر على Base point سوف
   يختفي مربع الحوار مرة أخرى عندها اختر نقطة توصيل (أساس) الكتلة بـOsnap ، انظر شكل (
   ٤ ١٠).




٥ - عندما نختار نقطة التوصيل من على شاشة الرسم كما في الشكل (٤٠ -١٠) سوف يبدو مباشرة مربع حوار شكل (٤٠ -١١).



٦ - اضغط Enter أو OK سوف يختفي مربع الحوار هذا وتختفي الكتلة أيضاً.
 نفذ جميع الخطوات السابقة لبقية عناصر الدائرة الإلكترونية حتى يصبح عندك خمس كتل هي مكونات الدائرة الإلكترونية كما هو واضح في الشكل (٤٠ -١٢).




الشكل (٤ -١٢)



- ٥ انقر هنا لتحديد نقطة إدراج ( وصل ) البلك على شاشة الرسم \_\_\_\_
  - ٦ انقر على OK سوف يختفي عندها مربع الحوار شكل ( ٤ -١٣) .

؛ - انقر بالفأرة على موضع الإدراج على شاشة الرسم انظر شكل (٤ -٤) أمام الرسالة التالية : Specify insertion point or [Scale/X/Y/Z/Rotate/PScale/PX/PY/PZ/PRotate]



٨ - حدد بالفأرة زاوية تدوير الكتلة عندما تبدو الرسالة التالية:

:<Specify rotation angle <0

• - اضغط Enter أمام السمة المفترضة <IC1a>: أو أدخل سمة أخرى عندما تبدو الرسالة التالية : 4- Enter attribute values

what is ic? <IC1a>: Enter

١٠ - قم بإكمال رسم الدائرة الإلكترونية بإدراج جميع الكتل السابقة كما سبق ذكره.


ملحوظة: ١ - خطوط التوصيل (الحمراء) هي خطوط عادية line ترسم ثم تدرج الكتلة في أحد نهايتي الخط.

- ٢ إضافة التعليقات والنصوص بعد الانتهاء من إدراج الكتل.
- تمكن التعديل في السمة سواء في موضعها أو محتواها إما بالنقر عليها أو بتنشيط المسكات الساخنة .

### تطبيقات شاملة


## \*\* التطبيق الأول:

ارسم الدائرة البنيوماتية التالية على شكل كتل ( Block ) وأدرج السمات بواسطة الأمر . Attributes




## \* التطبيق الثاني:

ارسم الدائرة البنيوماتية التالية على شكل كتل ( Block ) وأدرج السمات بواسطة الأمر Attributes .



## \* التطبيق الثالث:


ارسم الدائرة البنيوماتية التالية على شكل كتل ( Block ) وأدرج السمات بواسطة الأمر Attributes .



#### الدوائر الإلكترونية


## \* التطبيق الرابع:

ارسم الدائرة الإلكترونية التالية على شكل كتل ( Block ) وأدرج السمات بواسطة الأمر Attributes .




#### التطبيق الخامس :

ارسم الدائرة الإلكترونية التالية على شكل كتل ( Block ) وأدرج السمات بواسطة الأمر Attributes .



#### التطبيق السادس :

ارسم الدائرة الإلكترونية التالية على شكل كتل ( Block ) وأدرج السمات بواسطة الأمر Attributes .



# الرسم بمساعدة الحاسب


إضافة الأبعاد والنصوص

أن نتعرف على الأوامر المهمة منها:	دعنا الآ
أمر رسم بعد أفقي أو رأسي	<del>  →</del>
أمر رسم بعد مائل	<b>%</b>
أمر رسم بعد نصف قطر دائرة	•
أمر رسم بعد قطر دائرة	<b>S</b>
أمر رسم بعد زاوية	4
تعليق سهمي على أحد عناصر الرسم	<b>×</b> \$


#### \*\* إعدادات الأبعاد ( إعداد أسلوب بعد خاص )

قبل أن تقوم برسم أي بعد على الرسم يجب أن تتأكد هل الإعدادات الافتراضية لـ AutoCAD مناسبة أم لا ، غالباً نحن نحتاج إلى تعديل هذه الإعدادات لتتوافق مع رسوماتنا المختلفة فحاجة مهندس الإلكترونيات تختلف عن حاجة مهندس الميكانيكا وتختلف أيضا عن حاجة المهندس المعماري وذلك لأن كل تخصص له أسلوبه في كتابة الأبعاد عدا اختلاف مقياس رسمها . لتغيير إعدادات الأبعاد اذهب إلى :


1- Style \_\_\_\_ Dimension -1 \_\_\_\_ سوف يبدو مربع حوار انظر الشكل (٥ -٢).



۲ - انقر على New سوف يبدو مربع الحوار التالي شكل (٥ -٣).




- ٣ اكتب اسم جديد لهذه الإعدادات في هذه الخانة -
- ٤ انقر بالفأرة على continue سوف يختفي مربع الحوار أعلاه ويظهر مربع حوار شكل (٥ -٤)




في مربع الحوار أعلاه سوف نقوم بعمل الإعدادات لـ البعد المسمى saad ولكن قبل ذلك يجب أن نتعرف على جميع الإعدادات التي أمامها رقم وهي كالتالي :

- ١ نافذة تغيير إعدادات الكتابة.
- ٢ هذه النافذة خاصة بخط البعد فقط.
  - ٣ تغيير لون خط البعد .
- ٤ تغيير عرض أو سماكة خط البعد.
  - ٥ نافذة الخطوط المساندة.
  - ٦ تغيير لون الخطوط المساندة .
  - ٧ تغيير عرض الخطوط المساندة.
- ٨ مسافة ترحيل الخط المساند عن حافة عنصر الرسم.
  - ٩ تغيير حجم رأس السهم .
  - ١٠ عرض التغييرات التي تمت على إعدادات الأبعاد .

الآن قم بتغيير الإعدادات لتبدو كما في شكل(٥ -٥).




٥ -بعد أن غيرت إعدادات الأبعاد قم الآن بتغيير البعد نفسه وذلك بالنقر على الرقم (١) في الشكل(٥ ٤) وهو Text ، سوف يبدو مربع حوار جديد كما في الشكل(٥ -٦).




الشكل(٥ -٦)

٦ - غير الإعدادات في الشكل(٥ -٦) لتبدو كما في الشكل(٥ -٧).
 ١ - غير الإعدادات في الشكل(٥ -٦) لتبدو كما في الشكل(٥ -٧).



٧ - اضغط Enter أو انقر على ok ، سوف يختفي مربع الحوار في الشكل(١ -٧) ويبدو مربع حوار الشكل(١ -٨) .

۸ - في مربع الحوار شكل (۱ - ۸) ، هناك بعدأن الأول وهو الافتراضي باسم 25-ISO-25 والثاني باسم set current ثم انقر بالفأرة على set current لجعله البعد الافتراضي الحالى.




ملحوظة: عندما تقوم برسم الأبعاد على الرسم وكنت غير راض عن إحدى الإعدادات ما عليك سوى الذهاب إلى مربع الحوار شكل(۱ - ۸) والنقر على modify سوف يبدو لك مربع الحوار شكل(۱ - ۷) عنده قم بإجراء التغييرات المطلوبة، ثم انقر على Ok ليبدو لك مربع الحوار الشكل(۱ - ۸)، عندها انقر على Override لترقية جميع الأبعاد القديمة إلى الإعدادات الحديثة، سوف يبدو لك مربع الحوار شكل (۱ - ۷) مرة ثانية عندها انقر على Ok ثم انقر على Close.

#### \*\* أولا: إنشاء الأبعاد للرسوم ثنائية البعد.


عند إنشاء الأبعاد يجب أن يتناسب مقياس رسم البعد مع الرسمة لأنه غالباً يكون مقياس الأبعاد هو نفسه مقياس الرسمة أي ( ١:١) وبالتالي فإن الأبعاد تكون صغيرة جداً بحيث لا ترى ، لذا يجب تغيير مقياس رسم الأبعاد عند إجراء إعدادات الأبعاد .

ملحوظة : يتم كتابة الأبعاد عن طريق التقاط نهايات الخطوط أو أحد العناصر الأخرى بـ Object		
100	Snap	
	مثال (١): ارسم البعد الأفقي والرأسي للشكل(٥ -٩).	
	ا <b>لحل : ١ - نشط الأمر</b>	
	r - من قائمة Object Snab نشط الأمر	
الشكل(٥ -٩)		
ةِ لأعلى ثم انقر بالفأرة على شاشة الرسم.	٣ - التقط ( اختر ) نهايتي الخط الأفقي ، ثم حرك الفأر	

# الحل: ١ - نشط الأمر



٣ - التقط ( اختر ) نهايتي الخط المائل ، ثم حرك الفأرة لأعلى حتى يبتعد البُعد عن الرسم مسافة معقولة ، بعدها انقر بالفأرة على شاشة الرسم.



الشكل(٥ -١٠)


	مثال (٣) ارسم بعد قطر الدائرة شكل(٥ -١١).
080	الحل: ١ - نشط الأمر 🕓 .
	٢ - سوف يتحول المؤشر إلى مربع انتقاء اختر الدائرة.
	٣ - حرك الفأرة ثم انقر بالفأرة على شاشة الرسم .
الشكل(٥ -١١)	

R40	مثال (٤): ارسم بعد نصف قطر الدائرة شكل(١ -١٢)  الحل: ١ - نشط الأمر ٢ - وبنفس الطريقة أعلاه أمل رسم بعد الدائرة .
الشكل(١ -١٢)	

	مثال (٥) : ارسم بعد زاوية الشكل(١ -١٣).	
انقر هنا A ا	الحل: ١ - نشط الأمر	
	٢ - سوف يتحول المؤشر إلى مربع انتقاء اختر	
	عندها ضلعي الزاوية.	
الشكل(٥ -١٣)		
<ul> <li>٣ - إذا حركت المؤشر إلى الوضع A فإن البعد سيكون كما في الشكل(٥ -١٣).</li> </ul>		









٥ - اكتب في مربع الحوار أعلاه التعليق التالي ( chamfer10x10 )، ثم اضغط Enter سوف يبدو
 رسمك كما في الشكل (١ - ١٦).

## ثانياً: إنشاء الأبعاد للرسوم ثلاثية البعد.

ليس هناك اختلاف كبير في رسم الأبعاد بين الرسوم ثنائية البعد أو الرسوم ثلاثية البعد سوى في تحديد المستوى ( X , y ) للعنصر الذي تريد رسم البعد له ، أي أننا نحتاج إلى نقل أو تغيير UCS كلما اختلف مستوى الرسم .

#### مثال (١) ارسم الأبعاد للشكل(١ -١٨).


الحل : ١ - غيرا تجاه UCS بحيث يحدد مستوى البعدالذي نريد رسمه ، وذلك كالتالي :

اذهب إلى Tools → اختر New UCS → اختر Tools باذهب إلى


٢ - سوف تبدو الرسالة أدناه حدد بالفأرة نقطة الأصل بـ ( Osnap )

Specify new origin point <0,0,0>:

- ۳ حدد بـ Osnap اتجاه المحور X .
- ٤ حدد بـ Osnap اتجاه المحور Y
- (X, Y) انهب إلى شريط الأبعاد واختر الأمر الأمر أم وقعه على المستوى المحدد بـ (X, Y) للشكل (٥ ١٨).



- ٦ غير نظام الإحداثيات (ucs) ليبدو كما في الشكل(٥ -١٩) ، بعد ذلك نشط الأمر شم ثم وقع الأبعاد على المستوى ( X , y ) .
- <uc>
  الإحداثيات (ucs) ليبدو كما في الشكل (١٠٠) ، بعد ذلك نشط الأمر المرافقة والمحددة بـ ( X , y ) .



إذاً ليس هنالك اختلاف في رسم الأبعاد سواءً للأبعاد الثنائية أو الثلاثية البعد، كما هو واضح في الرسومات أعلاه سوى في نقل صفر المرجع UCS عن طريق تحديد ثلاث نقط وهي:

- ١ تحديد نقطة الأصل ( ٠,٠).
  - ٢ تحديد اتجاه المحور X.
  - ۳ تحدید اتجاه المحور Y.

#### \*\* إضافة النصوص للرسوم

#### \*\* الكتابة Text

هناك طريقتان للكتابة وهي:

( أمر كتابة بمواصفات معينة عن طريق مربع حوار ) Text Multiline -  ${
m A}$ 

( أمر الكتابة السريع عن طريق سطر الأوامر ). Single Line Text -  $\, B \,$ 


Draw Dimension Mod		** مثال على الكتابة بالطريقة السريعة Single Line Text			
Line Ray		۱ - من شريط القوائم نشط Draw			
Cons <u>t</u> ruction Line <u>M</u> ultiline	-				۲ - اختر Text
<u>P</u> olyline <u>3</u> D Polyline				Sing	ا - اختر الأمر le line Text
Polygon Rectangle		سم.	كتابة على شاشة الر	, بداية الدَ	٤ - انقر بالفأرة على موضع
<u>A</u> rc ▶ <u>C</u> ircle ▶		Specify he	eight <2.5000>:9	نابة	٥ - أدخل قيمة ارتفاع الك
<u>D</u> onut <u>S</u> pline Ellipse ▶					مثلاً
Bloc <u>k</u> ▶		Specify ro	tation angle of te	xt <0>:	٦ - حدد زاوية ميل
Point ▶ Hatch					الكتابة
<u>B</u> oundary Regio <u>n</u>	Multiline Text	د الغامدي).	تْلاً ( المهندس : سعا	ارة أدنا <i>ه</i> م	٧ -أكتب ما تريد أمام العب
Text	<u>M</u> ululine Text <u>S</u> ingle Line T		Eng: Saad AL.	Ghamdi	
Timal At			<i>ك</i> تابة	هي أمر ال	۸ - اضغط Enter مرتين لتت
			ناشة الرسم .	هراً على ش	٩ - سوف يبدو ماكتبت ظا
الشكل(٥ -٢٢)			شاشة الرسم.	لاهراً على	۱۰ - سوف يبدو ماكتبت ظ

ملحوظة : إذا ضغطت Enter مرة واحدة فقط فإن الكتابة تنتقل لسطر جديد .

#### \* مثال على الكتابة بـ Multiline Text

- ۱ نشط الأمر Multiline Text كما في الشكل (۱ ۲۲).
- ٢ أنقر بالفأرة على موضع بداية الكتابة على شاشة الرسم.

٣ - أسحب الفأرة سوف يتحرك معك مستطيل انقر بالفأرة على شاشة الرسم لتحديد الركن
 الثاني للمستطيل ،أنظر الشكل(٥ -٣٣).



- ٤ عندها سوف يبدو مربع حوار كما في الشكل(٥ -٢٤).
- ه اكتب النص التالي Riyadh College of Technology ا
- 7 اضغط Enter أو انقر على ok لتنفيذ الكتابة على شاشة الرسم انظر الشكل(٥ -٢٥).



يتم التحكم في خصائص النص مثل اللون حجم الكتابة نوع الخط ...الخ بواسطة مربع الحوار




ملحوظة: قد يكون النص المراد كتابته في سطر واحد ، يبدو عند تنفيذه في سطرين وذلك بسبب صغر طول مربع النص شكل (٥ -٣٣) ، والحل هو أن تنقر على النص ، سوف ترى المسكات الزرقاء (أربع مربعات بلون أزرق) ضع المؤشر على أحد المسكات التي في جهة اليمين وانقر واسحب في نفس الوقت ، بعدما تمد مربع النص قليلاً انقر على الفأرة ، عندها سوف يبدو النص في سطر واحد .


# ♦♦ التهشير 🙀 Hatch

وهو إضفاء خطوط على المساقط المقطوعة أو إضفاء أشكال جميلة على واجهة المباني مثال أشكال الطوب أو الأشكال الرخامية أو للتفريق بين سطح وآخر...الخ.


مثال: ارسم ثم هشر الشكل(١ -٢٦) ليبدو كما في الشكل(١ -٢٧).



الحل: ١ - نشط أمر التهشير 🙀 ، سوف يبدو مربع الحوار شكل (٥ -٢٨).




٢ - في مربع الحوار السابق شكل (٥ - ٢٨) اضغط على الرقم (١) لاختيار نوع وشكل التهشير
 ، وذلك بالضغط عليه مرتين متتاليتين سريعتين ، سوف ترى مربع حوار شكل (٥ - ٢٩).




ت - انقر على ANSI لتبدو أشكال التهشير الظاهرة في الشكل (٥ - ٢٩) ، عندها انقر مرتين
 متتاليتين سريعتين على التهشير ٣١ ANSI ، سوف يبدو مربع حوار شكل (٥ - ٣٠).


ـ ٤ - انقر على Pick Points لاختيار العناصر التي لا تريد تهشيرها ، سوف يختفي مربع حوار شكل (٥ -٣٠) وتبدو شاشة الرسم انقر بالمؤشر داخل ( المستطيل الصغير ، الدائرتين ) سوف تبدو نشطة انظر شكل (٥ -٣١).




شکل (۵ -۳۰۰)



- ه بعد ذلك اضغط Enter ليبدو لك مربع حوار شكل (٥ -٣٢).
- ٦ انقر بالفأرة على Select Objects لاختيار العناصر التي نريد تهشيرها سوف يختفي مربع الحوار السابق وتبدو شاشة الرسم ويتحول المؤشر إلى مربع انتقاء عندها اختر المربع الكبير وحافة الدائرة السفلى ، انظر شكل (٥ -٣٣).





٧ - بعد ذلك اضغط Enter ليبدو لك مربع حوار شكل (٥ -٣٢) مرة ثانية ، غير مقياس رسم التهشير إلى ٤ ثم اضغط Enter أو OK لتنفيذ عملية التهشير ويبدو رسمك كما في الشكل (٥ -٢٧).

# الرسم بمساعدة الحاسب

الرسم ثلاثي الأبعاد

إن الربط بين العناصر الأساسية مثل ( المكعب ، المخروط ، الكرة ...الخ ) وإجراء المسح والتعديل عليها ينتج رسومات ثلاثية البعد ، فالنمذجة بواسطة AutoCAD لها عدة طرق وهي كالتالي:

- انشاء رسوم ثلاثیة البعد مصمتة بواسطة أدوات Solids .
- إنشاء رسوم ثلاثية البعد مفرغة بواسطة أدوات Surfaces -
- ٣ إنشاء رسوم ثلاثية البعد بتحويل الرسوم ثنائية البعد إلى ثلاثية البعد بواسطة Extrude .
  - ٤ إنشاء رسوم ثلاثية البعد بواسطة الأمر Thickness .
  - ٥ إنشاء رسوم ثلاثية البعد وذلك بالتوصيل أو الربط بين الرسومات ثنائية البعد.

سوف نتطرق في هذه الوحدة لجميع الطرق السابقة بالتفصيل عدا النوع الثاني وذلك لأن الرسم بـ Surfaces لا يختلف عن الرسم بـ Surfaces سوى في أن الأول مصمت والثاني مفرغ ، وفي كثير من الرسومات نحتاج إلى إنتاج رسمة ( نموذج ) بواسطة الاستعانة بالطرق السابقة مجتمعة .

#### \*\* رسم الأجسام المصمتة Solids

يقوم AutoCAD بتوفير شريط أدوات مستقل لرسم الأجسام المصمتة كما يبدو في الشكل (٦ - ١).



#### ٠٠ تحويل شاشة الرسم إلى الرسم ثلاثي الأبعاد


قبل أن تبدأ بالرسم ثلاثي الأبعاد يفضل أن تحول شاشة الرسم إلى شاشة الرسم ثلاثي الأبعاد وذلك كالتالي :

- انقر على View في شريط الأدوات الثابت سوف تبدو قائمة منسدلة .
  - ٢ اختر D Views٣ سيوف تبدو قائمة منسدلة .
- ٣ اختر SE Isometric سوف يتحول نظام الإحداثيات كما في الشكل (٦ -٦).



الشكل (٦ -٢) شكل الإحداثيات ( ucs ) قبل وبعد التحويل

- ❖ بعد أن حولت الإحداثيات من الرسم ثنائي البعد إلى الرسم ثلاثي البعد يفضل أن يكون شكل
   ( ucs ) في الوضع السلكي وذلك بإتباع الخطوات التالية :
  - ١ نشط View في شريط الأدوات الثابت سوف تبدو قائمة منسدلة .
    - ٢ اختر Shade سبوف تبدو قائمة منسدلة .
  - ٣ اختر D Wireframe۳ سوف يتحول نظام الإحداثيات كما في الشكل (٦ ٣).



# \*\* رسم مکعب 🕏 Box


- ا نشط الأمر Box سوف تبدو الرسالة أدناه حدد عندها النقطة ( الركن ) الأولى للمكعب. Specify corner of box or [CEnter] <0,0,0>: 0,0
  - ٢ أدخل النقطة الثانية لركن المكعب أمام الرسالة التالية :

Specify corner or [Cube/Length]: 100,60

٣ - أدخل ارتفاع المكعب أمام الرسالة التالية :

Specify height: 40

سوف يبدو رسمك كما في الشكل (٦-٤).



# \$\$ رسم كرة مصمتة ○

۱ - نشط الأمر sphere .


 $\cdot$  - أدخل مركز الكرة ( 0,0 ) أمام الرسالة التالية :

Specify center of sphere <0,0,0>:0,0


٣ - أدخل نصف قطر الكرة (٣٥) أمام الرسالة التالية :

Specify radius of sphere or [Diameter]: 35

سوف يبدو رسمك كما في الشكل (٦ -٥).



٤ - ظلل الكرة ، سوف تبدو كما في الشكل (٦ -٦) وذلك بإتباع الخطوات التالية :



# \*\* رسم أسطوانة كما

ا - نشط الأمر Cylinder - نشط الأمر

٢ - أدخل مركز الأسطوانة ( ٠,٠ ) عندما تبدو الرسالة التالية :

Specify center point for base of cylinder or [Elliptical] <0,0,0>: 0,0


٣ - أدخل نصف قطر الأسطوانة ( ٣٥ ) عندما تبدو الرسالة التالية :

Specify radius for base of cylinder or [Diameter]: 30

٤ - أدخل ارتفاع الاسطوانة(٥٠) عندما تبدو الرسالة التالية:

Specify height of cylinder or [Center of other end]: 50

٥ - سوف يبدو رسمك كما في الشكل (٦ -٧).



٦ - ظلل الأسطوانة ، سوف تبدو كما في الشكل (٦ - ٨) وذلك باتباع الخطوات التالية :

Shaded Flat ← Shade ← View



\*\* رسم مخروط ه

۱ -نشط الامر <sup>۵</sup> Cone

٢ - أدخل مركز المخروط ( ٠,٠ ) عندما تبدو الرسالة التالية :

Specify center point for base of cone or [Elliptical] <0,0,0>: 0,0


٣ - أدخل نصف قطر المخروط ( ٣٠ ) عندما تبدو الرسالة التالية :

Specify radius for base of cone or [Diameter]: 30

٤ - أدخل ارتفاع المخروط ( ٦٥ ) عندما تبدو الرسالة التالية :

Specify height of cone or [Apex]: 65

٥ - سوف يبدو رسمك كما في الشكل (٦ -٩).




٦ - ظلل المخروط سوف يبدو كما في الشكل (١٠ - ١٠) وذلك باتباع الخطوات التالية :
 Edges on , Shaded Flat \_\_\_\_\_\_ Shade View



## \*\* رسم إسفين \*

- ا نشط الأمر Wedge
- : ادخل النقطة الأولى أو الركن الأول للأسفين (•,•) عندما تبدو الرسالة التالية : Specify first corner of wedge or [CEnter] <0,0,0>:0,0
- تدخل النقطة الثانية أو الركن الثاني للإسفين (٠٠,٦٠١) عندما تبدو الرسالة التالية :
   Specify corner or [Cube/Length]: 100,60
  - ٤ أدخل ارتفاع الإسفين (٤٠) عندما تبدو الرسالة التالية :
  - ه سوف يبدو رسمك كما في الشكل (٦ ١١). Specify height: 40



الشكل (٦ -١١)

٦ - ظلل الإسفين سوف يبدو كما في الشكل (٦ - ١٦) وذلك باتباع الخطوات التالية :
 Shaded Gouraud ، Edges on ← Shade ← View



## 🌣 په حلقة مصمتة 🌣 Torus

۱ - نشط الأمر Torus.

۲ - ادخل مركز Torus ( ۰,۰ ) عندما تبدو الرسالة التالية :

Specify center of torus <0,0,0>:0,0


٣ - أدخل نصف قطر Torus وليكن (٦٠) عندما تبدو الرسالة التالية :

Specify radius of torus or [Diameter]: 60


٤ - أدخل نصف قطر الحلقة المصمتة وليكن (١٠) عندما تبدو الرسالة التالية :

Specify radius of tube or [Diameter]: 10

٥ - سوف يبدو رسمك كما في الشكل (٦ -١٣٠).



٦ - ظلل الإسفين سوف يبدو كما في الشكل (١٤ - ١٤) وذلك باتباع الخطوات التالية :
 Shaded Gouraud ، Edges on ← Shade ← View




#### ملحوظة :


- A طرق التظليل أو الإكساء (Shade ) أربع طرق وهي كالتالي :
- ۱ التظليل العادي أو السطحي( Flat Shaded ) كما هو في شكل (٦ ٨).
  - ۲ التظليل الناعم ( Shaded Gouraud ) كما هو في شكل (٦- ٦).
- ٣ التظليل العادي مع إظهار الحواف (Edges on , Shaded Flat) كما هو في شكل (٦ -١٠).
- ٤ التظليل الناعم مع إظهار الحواف (Edges on, Shaded Gourad) كما هو في شكل (٦ -١٤).
  - B لا يتضح الفرق بين التظليل السطحي والتظليل الناعم إلا في الأشكال المستديرة .
- C لا يطبق التظليل الناعم ( Gourad ) إلا على الأشكال المستديرة فقط لكي يكون الإخراج جيداً وحتى لا يأخذ مساحة كبيرة عند إعداده توليد الرسم .

#### العمليات المنطقية ( Operations )

أن العناصر الأساسية للأشكال ثلاثية البعد مثل ( المكعب ، الأسطوانة ، والإسفين ...الخ ) لا تنتج رسوماً ثلاثية البعد معقدة بمفردها ، مالم نظم ببعض العمليات المنطقية عليها مثل الطرح (Subtract) أو التوحيد (union) أو التقاطع (Intersect) ، وهذه الأوامر موجودة على صورة أيقونات في شريط أدوات (Solids Editing) ، انظر شكل (٦ -١٥) أو عن طريق الخطوات التالية :

من القائمة الثابتة انقر على Modify \_\_\_\_\_ اختر Solids Editing \_\_\_\_\_ انظر الشكل (٦- ١٦-





# \*\* أمر الطرح ©

يقوم هذا الأمر بإنتاج أشكال مجوفة مثل ( الأنابيب ، الثقوب ...الخ ) وذلك بطرح الأجسام المصمتة.


## طريقة عمل الأمر:

- ۱ نشط أمر Subtract
- ٢ اختر العنصر الكبير ( المطروح منه) .
  - ۳ اضغط Enter
  - ا صعط Ellici . 2 - اختر العنصر الصغير ( الطارح ) .
    - ه اضغط Enter

	مثال:
REQ	ارسم الشكل التالي (٦ -١٧)
	الحل:
	۱ - نشط أمر رسم أسطوانة Cylinder 9 .
	٢ - أدخل مركز الأسطوانة (٠,٠).
	٣ - أدخل نصف قطر الأسطوانة ٣٠
الشكل (٦ -١٧)	٤ - أدخل ارتفاع الأسطوانة ٥٠
	سوف يبدو رسمك كما في الشكل (٦ -١٨)
الشكل (٦ -١٨)	

- ٥ ارسم الأسطوانة الثانية وذلك بتنشيط الأمر Cylinder.
  - ٦ أدخل مركز الأسطوانة (٠,٠).
  - ٧ أدخل نصف قطر الأسطوانة ٢٠
- ٨ أدخل ارتفاع الأسطوانة وليكن أكبر من ارتفاع الأسطوانة السابقة ٥٥.

سوف يبدو رسمك كما في الشكل (٦- ١٩٠)



- ۹ أمر الطرح 🌑 Subtract
- ١٠ اختر أو نشط الأسطوانة الكبيرة ( الخضراء )، سوف تبدو منقطة .
- 11 اضغط Enter أو الفأرة يمين سوف تعود خطوط الأسطوانة متصلة.
  - ١٢ نشط الأسطوانة الصغيرة ( الحمراء ) سوف تبدو منقطة .
- ۱۳ اضغط Enter أو الفأرة يمين ، سوف يبدو رسمك كما في الشكل (٦ ٢١).



## \*\* أمر التوحيد "Union

أمر التوحيد هو جعل عدة عناصر ثلاثية البعد وكأنها عنصر واحد ، وبالتالي فإن التعامل مع هذا الرسم الناتج بعد التوحيد يلغي العديد من الخطوط الزائدة ويقلل حجم ملف الرسم مما يساعد في استعادة وتوليد الرسوم بسرعة أفضل.

ملحوظة : لا يتم تنفيذ هذا الأمر إلا بعد التأكد من عدم إجراء أي تغيير للعناصر المكونة له ، وذلك لأنه لايمكن إجراء أي تغيير أو تعديل ولو كان طفيفاً بعد إتمام عملية التوحيد .


#### طريقة عمل الأمر

- ۱ نشط أمر التوحيد <sup>©</sup> Union.
- ٢ نشط العناصر التي تريد توحيدها بحيث تبدو منقطة .
  - ٣ اضغط Enter أو الفأرة يمين لإتمام عملية التوحيد.

مثال : وحد عناصر الشكل (٦ -٢٢).

الحل: ١ - نشط أمر التوحيد Union

- ٢ نشط جميع عناصر الشكل (٦ -٢٢) سوف تبدو منقطة كما في الشكل (٦ -٢٣).
  - ٣ اضغط Enter أو الفأرة يمين سوف يبدو رسمك كما في الشكل (٦ -٢٤).




# \*\* أمر التقاطع 🌣

أمر التقاطع هو الشكل الناتج من تقاطع جسمين فأكثر.

### طريقة العمل :

- . Intersect نشط الأمر ١
- ٢ نشط العناصر التي تريد استنتاج (رسم) تقاطعها ، سوف تبدو منقطة.
  - ٣ اضغط Enter أو الفأرة يمين لإتمام عملية التقاطع.


مثال: أوجد منطقة التقاطع للشكل (٦- ٢٦).



#### الحل:

- ا نشط الأمر Intersect
- ٢ نشط المكعب والاسطوانة سوف تبدو منقطة انظر ، الشكل (٦ -٢٧).
  - ٣ اضغط Enter أو انقر على الفأرة يمين لإتمام عملية التقاطع.

سوف يبدو رسمك كما في الشكل (٦ -٢٨).



### > انشاء رسوم لأجسام ثلاثية البعد بطريقة البثق.

طريقة البثق هي تحويل الرسوم ثنائية البعد إلى رسوم ثلاثية البعد وذلك بإعطاء الرسوم ارتضاع هو حد البثق أو مقداره، وبثق الرسوم ثنائية البعد يجب أن يتوفر بها شرطان وهما:


ان يكون نوع الخط Polyline ف (المستطيل ، الدائرة ، والمضلع ، ومجمع الخطوط) جميعها خطوط Polyline .

٢ - أن يكون الخط مغلقاً .حتى يمكن بثقه .

# \*\* أمر البثق 🍱 Extrude


يمكن تنشيط هذا الأمر من القائمة Solids شكل (٦ - ١) مباشرة أو بالذهاب إلى : Extrude ← Solids ← Draw

مثال (١) :اأبثق الدائرة شكل (٦ -٢٩) بمقدار ٦٠ وبزاوية ٧ درجات.




	الحل:
	۱ - نشط الأمر المصلح الأمر Extrude .
Select objects:	٢ - نشط ( اختر ) الدائرة عندما تبدو الرسالة
	التالية :
	۳ -اضغط Enter - ۳
Specify height of extrusion or [Path]: 60	٤ - أدخل ارتفاع البثق (٦٠ ) عندما تبدو الرسالة
[1 attr]. 00	التالية :
	٥- اضغط Enter .

Specify angle of taper for extrusion <0>: 7	٦ - أدخل زاوية البثق (٧) أمام الرسالة التالية:
	v - اضغط Enter .
	سوف يبدو رسمك كما في الشكل (٦ -٣٠)




شکل (۲ -۳۰)

مثال (۲): ارسم الشكل (٦ - ٣١) بواسطة أمر Polyline ثم ابثقه بمقدار ٥٠.



		الحل:
		ا - نشط الأمر Extrude 🗥 - ١
:Select objects		٢ - نشط الشكل(٦ -٣١) عندما تبدو الرسالة
	5	التالية :
	(۳۲– ۲)ر	[ عندما تنشط الرسم سوف يبدو كما في الشكر
		۳ -اضغط Enter .
		>
Specify height of extrusion or [Path]: 50	لتالية	٤ - أدخل ارتفاع البثق (٥٠) عندما تبدو الرسالة ا
		ه - اضغط Enter
نبدو الرسالة التالية :	) عندما ن	<ul> <li>٦ - اضغط Enter مرة ثانية لجعل زاوية البثق (٠)</li> </ul>
Specify angle of taper for extrusi :<<0	ion	
		. Enter -
		سوف يبدو رسمك كما في الشكل (٦ -٣٣).



## \* إنشاء رسوم ثلاثية البعد بطريقة تغيير Thickness.

إن جميع عناصر الرسم الأساسية ك ( المستطيل ، الدائرة القوس ، الخط ) يكون ارتفاعها الافتراضي هو ( صفر ) فإذا ما غيرنا في هذا الارتفاع فسيكون الرسم الناتج هو رسم ثلاثي البعد وليس رسم ثنائي البعد ، مع ملاحظة أن النموذج المرسوم بهذه الطريقة ليس جسماً مصمتاً بل مفرغاً .

	** أمر Thickness
	يمكن تتشيط هذا الأمر وذلك بالنقر على :
	۱ - انقر علی Format .
	۲ - انقر على Thickness كما هو واضح بالشكل (٦ -
	٤٣).
	٣ - أدخل قيمة الارتفاع ( السماكة ) الجديد أمام الرسالة

Format Iools Draw	التالية :
Color	Enter new value for THICKNESS < 0.0000>: ?
Li <u>n</u> etype Line <u>w</u> eight	٤ - اضغط Enter
Text <u>S</u> tyle <u>D</u> imension Style Plot Style <u>P</u> oint Style <u>M</u> ultiline Style	٥ - ارسم (خط، مستطيل، دائرةالخ) بالارتفاع الجديد.
Units Ihickness Drawing Limits Rename	
شکل (۲ -۳٤)	

مثال (۱): ارسم أسطوانة مصمتة بطريقة Thickness نصف قطرها ۲۵ وارتفاعها 2۰. مثال (۱): ارسم أسطوانة مصمتة بطريقة حويل شاشة الرسم إلى الوضع الايزومتري شكل (٦- ٦).

	الحل:
	Thickness Format -
Enter new value for TH	۲ - أدخل الارتفاع (٤٠)أمام الرسالة التالية :
	r - نشط الأمر 🤨 circle
قطر ۲۵ ← Enter	٤ - أدخل المركز وليكن مثلاً (٠,٠) ← Enter ← أدخل نصف ال
	سوف يبدو رسمك كما في الشكل (٦ -٣٥)
الشكل (٦ -٣٥)	


## مثال (۲): ارسم خط طوله ۷۰ وارتفاعه) ۳۰.

#### الحل:

- . Thickness اختر Format ۱ اختر ۱
  - ٢ أدخل الارتفاع (٣٠) أمام الرسالة التالية :

Enter new value for THICKNESS < 0.0000>:30

- ٣ نشط الأمر Line .
- ٤ أدخل النقطة الأولى للخط ولتكن (٦٠,٦٠) ثم اضغط Enter .
  - ه أدخل الإحداثي التالي ٧٠,٠@ ثم اضغط Enter.
  - أدخل الإحداثي التالي ٠,٧٠ شم اضغط Enter-
    - سوف يبدو رسمك كما في الشكل (٦- ٣٦).



ملحوظة: يتم تغيير Thickness أولاً ، قبل رسم العناصر الأساسية مثل ( الخط ، الدائرة ...الخ) ماعدا المستطيل Rectangle ، فإنه يتم تنشيطه أولاً ثم يتم تغيير ارتفاعه.

## \*\* إنشاء القطاعات ( Sections )

رسم القطاعات في AutoCAD يتم بطريقتين وهما:

- ا قطع الرسم ( المُجسم ) وفصله إلى جزئين وذلك بالأمر المُجسم ) وفصله إلى جزئين وذلك بالأمر
  - رسم مسقط لمستوى القص وذلك بالأمر


# Slice الأمر الأما

يتم تنشيط الأمر Slice من شريط أدوات Solids مباشرة ، أو بالذهاب إلى قائمة :

◆ Slice Solids ◆ Draw


#### طريقة عمل الأمر:


	۱ - نشط الأمر 🖰 Slice.	
Select objects:	٢ - اختر العنصر الذي تريد قطعه عندما تبدو الرسالة التالية :	
	۳ - اضغط Enter - ۳	
٤ - اختر مستوى القطع وذلك بتحديد ثلاث نقاط على المجسم عندما تبدو الرسالة التالية :		
Specify first point on	slicing plane by [Object/Zaxis/View/XY/YZ/ZX/3points]	
: <pointsr></pointsr>		
	مثال: اقطع المنظور شكل (٦ -٣٧) إلى جزئين.	



## شڪل(٦ -٣٧)

			الحل :
			۱ - نشط الأمر 🛅 Slice.
Select objects	الرسالة	لة )عندما تبدو ا	· ٢ - اختر الأسطوانة المجوفة سوف تبدو نشطة (منقم
			التالية
			<ul> <li>٣ - اضغط Enter لإنهاء الاختيار .</li> </ul>
		رسالة التالية	٤ - حدد النقطة الأولى لمستوى القطع عندما تبدو ال
			:
Specify first point	on slicing pla	ne by [Object	z/Zaxis/View/XY/YZ/ZX/3points]
		رسالة التالية:	٥ - حدد النقطة الثانية لمستوى القطع عندما تبدو ال
:Specify second po	:Specify second point on plane		
:Specify third point	t on plane	رسالة التالية:	٦ - حدد النقطة الثالثة لمستوى القطع عندما تبدو ال
			أنظر للشكل (٦ -٣٨) لترى نقاط تحديد المستوى
٧ - انقر بالفأرة على جهة (جانب) مستوى القطع الذي تريد ظهوره عندما تبدو الرسالة التالية			
:[Specify a point on desired side of the plane or [keep Both sides			
		/	سوف يبدو رسمك كما في الشكل (٦ -٣٩)






أما إذا قررت الاحتفاظ بالجزئين المقطوعين كما في الشكل (٦ -٣٩) فما عليك سوى عدم تنفيذ الخطوة رقم (٧) ، والانتقال مباشرة للخطوة رقم (٨).


٨ - اكتب الحرف (B) وهو الحرف الأول من كلمة Both عندما تبدو الرسالة التالية :

Specify a point on desired side of the plane or [keep Both sides]: B

سوف يبدو رسمك كما في الشكل (٦- ٤٠-)

٩ - نشط الأمر تحريك( Move ) اختر أحد جزئي النموذج وحركه قليلاً سوف يبدو رسمك كما
 في الشكل (٦ - ٤١).





## 🗢 الأمر 🚇 Section

يتم تنشيط الأمر Section من شريط أدوات الرسم Solids مباشرة ، أو بالذهاب إلى قائمة :

### Section Solids ← Draw

R2Q R2Q

(الشكل (٦ -٤٢)


- ۱ نشط الأمر 🤩 Section .
- ٢ نشط الكائن الذي تريد إنشاء مقطع له
  - ، وهذا الكائن هو الشكل (٦- ٤٢)
    - ۳ اضغط Enter
- ٤ اختر مستوى القطع وذلك بتحديد ثلاث نقاط على المجسم عندما تبدو الرسالة التالية :
- Specify first point on Section plane by[Object/Zaxis/View/XY/YZ/ZX/3points points>:
  - ٥ حدد النقطة الثانية لمستوى القطع عندما تبدو الرسالة التالية :


Specify second point on plane:

٦ - حدد النقطة الثالثة لمستوى القطع عندما تبدو الرسالة التالية:


Specify third point on plane:

أنظر للشكل (٦ -٣٨) لترى نقاط تحديد المستوى.





٧ - حرك مسقط مستوى القطع ليبدو كما في الشكل (٦ -٤٥).




## \* استنتاج المساقط للرسوم ثلاثية البعد View ports

استنتاج المساقط للأشكال المنظورية من العمليات السهلة في AutoCAD ، فبواسطة كتابة الأمر View Top) ، أو المسقط الأفقي (View Front) ) يمكن إظهار المسقط الرأسي (View Front) ، أو المسقط الأفقي (View said) ... الخ ، أو إظهار المساقط كلها وترتيبها حسب الرغبة ، ويتيح لنا برنامج أو الجانبي (AutoCAD إجراء التعديل على المسقط النشط مع مشاهدة ما يحدث لبقية المساقط من جراء هذا التغيير أو التعديل .


R3Q R3Q	مثال: ارسم الشكل (٦ -٤٦) واستنتج مايلي:  ۱ - المسقط الرأسي F.V ۲ -المسقط الأفقي T.V R.V -المسقط الجانبي R.V
الشكل (٦ -٤٦)	

#### الحل:


۱ - نشط القائمة View → اختر Viewports → سوف تبدو قائمة منسدلة عندها أختر Viewports New ← Viewports New



٤ - انقر على OK أو اضغط Enter سوف يبدو رسمك كما في الشكل (٦ -٤٩).



- ٥ اضغط على المربع السفلي الأيسر في الشكل (٦ -٤٩) لنجعله نشطاً.
- ٦ انقر على View له اختر Shade انقر على View انقر على View سوف يتحول المنظور السلكي في المشاهدة السابقة إلى منظور مظلل ، انظر الشكل (٦٠-٥٠).



ملحوظة : المسقط المحاط بمربع أسود داكن يعني أن هذا المسقط هو المسقط النشط الذي سيقع عليه أي تعديل أو إضافة .

## المشروع الأول


ا - حول شاشة الرسم من D7 إلى D7 كالتالي :

View 3D Views SW Isometric


r حول الرسم إلى الشكل السلكي كالتالي : View shade 3D Wireframe

Command: _box	3 - نشط الأمر Box من القائمة
	Solid
Specify corner of box or [CEnter] <0,0,0>: 0,0	✓ أدخل النقطة (٠,٠)
Specify corner or [Cube/Length]: 60,50	✓ أدخل النقطة الثانية ٦٠,٥٠ ( )
Specify height: 10	✔ أدخل الارتفاع (١٠)
(1-A	سوف يبدو الرسم كما هو مبين في الشكل (
لشكل 1-A	1


Command: _cylinder	ية Solid	4 - نشط الأمر eylinder من القائم
Current wire frame density: ISOLINES=4		
✔ ادخل مركز الأسطوانة (١٠,١٠) عندما تبدو الرسالة التالية :		
Specify center point for base of cylinder or [Elliptical] <0,0,0>: 10,10		
specify radius for base of cylinder or [Diam	eter]: 5	✓ أدخل نصف قطر الأسطوانة
	سالة التالية	✓ أدخل الارتفاع (١٥) عندما تبدو الرا
Specify height of cylinder or [Center of other end]: 15		
	A- ۲) ل	سوف يبدو الرسم كما هو مبين في الشك




Command: _mirror	5 -نشط الأمر Mirror من القائمة	
	Modify	
Select objects: 1 found	✔ اختر الأسطوانة السابقة سوف تبدو منقطة	
	✔ اضغط Enter أو الفأرة يمين	
Specify first point of mirror line:	✓ حدد النقطة الأولى لخط التناظر بـ Osnap	
Specify second point of mirror line:	✓ حدد النقطة الثانية لخط التناظريـ Osnap	
Delete source objects? [Yes/No] <n></n>	✓ هل تريد مسح العنصر السابق أم لا	
	✓ اضغط Enter	
	سوف يبدو الرسم كما هو مبين في الشكل (٣ - A-	
	(	
النقطة الأولى لخط التناظر		




٦-انقل مستوى الرسم UCS إلى سطح المكعب كما هو مبين في الشكل (٤ - A)
 ١ القياط كما هو مبين في New ucs
 ١ الشكل (٤ - A) أدناه ، بواسطة Osnap.




	۷ - نشط الأمر Box
، انظر الشكل (٥ -A)	✓ اختر بالفأرة النقطة (١) أو اكتب $0,0$ ثم Enter
Specify corner or [Cube/Length]: 10,60	✓ أدخل الإحداثي التالي : (١٠,٦٠)
Specify height: 50	✔ أدخل الارتفاع (٥٠)
	سوف يبدو الرسم كما هو مبين في الشكل ( 6-A )




۸ - انقل مستوى الرسم ucs إلى واجهة المكعب الجديد كما يبدو في الشكل (A- V)
 New ucs اختر النقاط
 كما هو مبين في الشكل أدناه ، بواسطة Osnap



- - Solids Editing من قائمة subtract نشط الأمر 12
  - Enter بنشط المكعب ( ۱ و ۲ ) بالفأرة ثم اضغط الفارة يمين أو (A-4) .
- ✓ نشط جميع الأسطوانات الثلاث سوف تبدو خطوط الأسطوانات منقطة انظر الشكل (A-10)




✓ اضغط زر الفأرة يمين أو Enter من لوحة المفاتيح سوف تبدو الرسمة كما بالشكل (١١)



### المشروع الثاني

في هذا المشروع سوف نتعرف على التطبيقات العملية لـ أمر البثق الشروع سوف نتعرف على التطبيقات العملية لـ أمر البثق المشروع سوف نتعرف على التطبيقات العملية لـ أمر البثق السابق والدائرة ٤٠ أن من كامل المستطيل إلى مكعب ، وأمر الطرح المحتصرف وكأنها عنصر واحد وذلك بواسطة الأمر المناتجة لتتصرف وكأنها عنصر واحد وذلك بواسطة الأمر بالإضافة إلى ما تعلمناه في المشروع الأول من كيفية تغيير UCS لتعديل مستوى الرسم لنتمكن من رسم عناصر النموذج ، انظر الشكل (B)



- ١ حول واجهة الرسم من DY إلى DT كما تعلمنا في المشروع الأول.
- ٢ حول واجهة الرسم إلى الشكل السلكي كما تعلمنا في المشروع الأول.


Command: _box	الرسالة التالية	۳ - أنقر على الأمر BOX سوف تظهر
		:
Specify corner of box or [CEnter] <0	0,0,0>: 0,0	✓ ادخل الركن الأول (۲٬۰۰)
Specify corner or [Cube/Length]: 16	0,100	✔ أدخل الركن الثاني (١٦٠،١٠٠)
Specify height: 40		√ أدخل الارتفاع (٤٠)

ملحوظة : بعد أي رقم يكتب من لوحة المفاتيح يجب أن تضغط Enter .

٤ - أنقل الـ UCS إلى سطح المكعب.

Command: _rectang		٥ - أنقر على الأمر 🗖 مستطيل
	ل أمام الرسالة التالية:	✓ ادخل الركن الأول(٦٥,٠) للمستطي
Specify first corner point or [Char	mfer/Elevation/Fillet	/Thickness/Width]: 65,0
Specify other corner point or [Dir	mensions]: @30,40	✓ ادخل الركن الثاني (٣٠,٤٠@)
	(	سوف يصبح رسمك كما بالشكل (B-1

Command: _fillet	صغيرة للمستطيل	٦ - أنقر على الأمر Fillet تقويسه
Current settings: Mode = TRIN	M, Radius = 10	
Select first object or [Polyline/	/Radius/Trim]: r	✓ اکتب R ثم اضغط Enter
Specify fillet radius <10.0000>	>: 9	✓ ادخل نصف القطر (٩) ثم Enter
[Select first object or [Polyline	e/Radius/Trim	✓ نشط الضلع الأول
Select second object:		✓ نشط الضلع الثاني
		سوف يصبح رسمك كما بالشكل (B-2 ) .




Command: _extrude	٧- أنقر على أمر البثق 🎁 Extrude
Current wire frame density: ISOLINES=4	
Select objects	✓ نشط المستطيل الذي رسم سابقاً
Specify height of extrusion or [Path]: -40	✓ أدخل ارتفاع البثق( -٤٠)
Specify angle of taper for extrusion <0>:	✓ اضغط Enter
	سوف يصبح رسمك كما بالشكل (B-3)
الشكل (B-4)	الشكل (B-3)

# ٨ - أنقل UCS إلى النقطة الموضحة بالشكل (B-4).

Command: _box	٩ - انقر على الأمر Box -
Specify corner of box or [CEnter] <0,0,0>:	اضغط Enter
Specify corner or [Cube/Length]: 10,160	ادخل الإحداثي (١٠،١٦٠)
Specify height: 70	أدخل ارتفاع المكعب (٧٠)
	سوف يبدو رسمك كما في الشكل (B-5)

# ۱۰ - أنقل UCS إلى النقطة الموضحة بالشكل (B-6)



الشكل (B-6)
-------------

۱۱ - انقر على أمر أسطوانة  $\Theta$  cylinder .


حدد مركز الأسطوانة إما بـ Osnap وذلك بالتقاط منتصف المحور X أو بكتابة الإحداثي التالي:


Specify center point for base of cylinder or [Elliptical] <0,0,0>: 80,0 ✓

Specify radius for base of cylinder or [Diameter]: 30 أدخل نصف قطر الأسطوانة ✓

Specify height of cylinder or [Center of other end]: 10 ✓ أدخل ارتفاع الأسطوانة

سوف يصبح رسمك كما في الشكل (B-7)







	cylino	12 - انقر على أمر أسطوانة ط
ر X أو التقط مركز الأسطوانة السابقة أو	وسط الخط للمحو	✓ لتحديد مركز الأسطوانة التقط
<i>بوضح أدناه</i> :	دخالات كما هو ه	أدخل الإحداثي (٨٠,٠) ثم تابع الإ
Specify center point for base of cylinder or [Elliptical] <0,0,0>: 80,0		
Specify radius for base of cylinder or [Diameter]: D Enter ثم اضغط D أكتب D أكتب		Enter ثم اضغط $\checkmark$
Specify diameter for base of cylinder: 40		✓ ادخل قطر الأسطوانة (٤٠)
Specify height of cylinder or [Center of	height of cylinder or [Center of other end]: 23	
	(]	سوف يصبح رسمك كما بالشكل (B-8
	(B-9)	وعند تظليله سوف يصبح كما بالشكل
	13 - انقر على أمر الطرح <sup>©</sup> Subtract	
Select objects:	ڪل ( B-10 )	✓ نشط الكائنات الظاهرة في الشد


✓ اضغط Enter أو الفأرة يمين

✔ نشط الأسطوانة ذات اللون البرتقالي والمستطيل المبثوق ذو اللون البرتقالي ، انظر الشكل ( B-11 )
 )

( B-12 ) اضغط Enter أو الفأرة يمين ، انظر إلى الشكل  $\checkmark$ 







14 - أنقل UCS إلى النقطة الموضحة بالشكل (B-13) بعد أن تقوم بتظليله .

15 - انقر على أمر أسطوانة Θ

 $ilde{ imes}$  حدد مركز الأسطوانة بالتقاط منتصف المحور X ، أو بإدخال النقطة (20,0).

Specify center point for base of cylinder or [Elliptical] <0,0,0>:


✓ أدخل نصف قطر الأسطوانة (١٠) ثم اضغط Enter.

Specify radius for base of cylinder or [Diameter]: 10

✓ أدخل ارتفاع الأسطوانة (١٠٠) ثم اضغط Enter.

Specify height of cylinder or [Center of other end]: 100

سوف يبدو الرسم كما في الشكل (B-14) ، بعد ذلك اضغط مفتاح Esc .



16 - أنقل UCS إلى النقطة الموضحة بالشكل (B-15) بعد أن تقوم بتظليله.

. cylinder <sup>Θ</sup> - انقر على أمر أسطوانة - 17

✓ حدد مركز الأسطوانة بالتقاط منتصف المحور Y ، أو بإدخال النقطة (0,20).

Specify center point for base of cylinder or [Elliptical] <0,0,0>:


✓ أدخل نصف قطر الأسطوانة (۱۰) ثم اضغط Enter.

Specify radius for base of cylinder or [Diameter]: 10

✓ أدخل ارتفاع الأسطوانة (١٠٠) ثم اضغط Enter.


Specify height of cylinder or [Center of other end]: 100


سوف يبدو الرسم كما في الشكل (B-16) ، بعد ذلك اضغط مفتاح Esc .



. Subtract © انقر على أمر الطرح - 18


Select objects:	<ul> <li>لشط الكائنات (المنقطة) في الشكل (-B</li> </ul>
	(17
	✓ اضغط Enter أو الفأرة يمين
Select objects:	✓ نشط المكعب كما بالشكل (B-18).
√ اضغط Enter أو الفأرة يمين سوف يبدو رسمك كما في الشكل (B-19).	





### المشروع الثالث

في هذا المشروع سوف نتعلم كيف نحول رسم ثنائي الأبعاد إلى رسم ثلاثي الأبعاد وذلك بالرسم في أحد المساقط ، علماً أن رسم هذا المشروع سوف يكون في المسقط الرأسي (الأمامي) ، و هو المسقط الرئيسي كما هو معروف من قواعد الرسم الهندسي وذلك لأن المسقط الرأسي هو المسقط الوحيد الذي يجب أن يظهر أغلب أجزاء الرسم وعندما يكتمل رسم المسقط الأمامي ، نقوم بربط جميع العناصر لتتصرف وكأنها عنصر واحد عن طريق الأمر join بعدها نقوم بإيجاد البعد الثالث لهذا المسقط عن طريق أمر البثق extrude ، وبعد أن يكتمل أجزاء المشروع نقوم بفصله إلى جزأين وذلك بالأمر section ، ونجري عليه عمليات التهشير hatch عند ذلك تكتمل أجزاء المشروع .



۱ - حول المسقط الحالي ( Top ) إلى المسقط الأمامي ( Front ) وذلك كالتالي : انقر على View ۳ ← View انقر على الفراعات التعالي المسقط الأمامي ( Top ) التعالي :


٢ -نشط الأمر ✓ line ، ثم ابدأ الرسم كما هو موضح بالشكل (D-1)

Command: _line Specify first point0:0,0	
Specify next point or [Undo]: @ 140,0	Y
Specify next point or [Undo]: @0,20	<u> </u>
Specify next point or [Undo]: @ -40,0	
Specify next point or [Undo]: @ 0,60	<del>  0≈ X</del>
Specify next point or [Undo]: @ -15,0	
	)D-1 (

- ٣ تم الآن رسم الجهة اليمني من الرسم انقر على مفتاح الهروبEsc مرتين .
- ٤ نشط الأمر / line ، لرسم الجهة اليسرى من الرسم ، ثم ابدأ الرسم كما هو موضح بالشكل (D-2)

Command: _line Specify first point0:0,0 Specify next point or [Undo]: @ 0,20 Specify next point or [Undo]: @ 40,0 Specify next point or [Undo]: @0,60 Specify next point or [Undo]: @ 15,0	Y A N
	الشكل (D-2)

- ٥ انقر على مفتاح الهروب Esc مرتين الإنهاء الأمر اine .
- في الخطوة التالية سوف نرسم القوس الذي يصل بين الشكلين.



10-عند هذه المرحلة لا يمكن تحويل الرسم السابق إلى ثلاثي الأبعاد إلا بعد تحويل عناصر الشكل (D-4) إلى النوع (مجمع خطوط Polyline) لتصبح وكأنها عنصر واحد سواءً كانت خطوط أو أقواس ، وإليك الطريقة :

نشط القائمة Modify → اختر Object → اختر Polyline → سوف تظهر الرسالة التالية:		
Command: _pedit Select Polyline or [Multiple]:		
نشط بالفأرة أحد أضلاع الشكل (D-4) سوف يصبح الخط منقط وتظهر الرسالة التالية :		
Do you want to turn it into one?		
<y></y>		

عندما تظهر الرسالة السابقة  اضغط  Enter لكي توافق على تحويل جميع العناصر وكأنها عنصر		
	واحد ، بعدها سوف تظهر الرسالة التالية :	
Enter an option [C	Close/Join/Width/Edit vertex/Fit/Spline/Decurve/Ltype	
قم باختيار الحرف الأول من كلمة Join في الرسالة أعلاه ، ثم اضغط Enter		
Select	ثم قم بتنشيط الشكل(D-4) ليصبح منقطاً عندما تظهر الرسالة التالية	
objects:		
	اضغط بعدها على Enter مرتين ليكتمل توحيد العناصر	

ملحوظة : في الخطوة السابقة أي خطوة توحيد العناصر لا تشعر بتغير في الرسم ولكنك إذا أردت أن تمسح مثلاً القوس فقط فإن جميع عناصر الشكل سوف تمسح وهكذا أي تغيير آخر .

	المسلح مدار العوس عمد كإن جميع عدا صر السلطان مدود بمسلح وم		
	extrude 🗥 - انقر على أمر البثق		
12 - سوف يتحول مؤشر الفأرة إلى مربع انتقاء نشط أحد أضلاع الشكل سوف تصبح جميع عناصر			
	الشكل منقطة ( نشطة ) بعدها اضغط Enter.		
Specify height of extrusion or [Path]: 90	13 - أدخل ارتفاع البثق		
Specify angle of taper for extrusion <0>: 0	14 - أدخل زاوية ميل البثق		
15 - حول الرسم من ثنائي الأبعاد إلى ثلاثي الأبعاد بحيث يظهر في الوضع SE Isometric .			
	يجب أن يبدو الرسم كما بالشكل D-5) )		
	16 -حول الرسم إلى الشكل السلكي.		
	ucs - أنقل ucs إلى الموضع الموضع بالشكل (D-6)		
200	18 - انقر أمر رسم أسطوانة 🖯		
	19 -ادخل مركز الأسطوانة ٤٥,٢٠		
	20 - أدخل نصف قطر الأسطوانة ١٠		

	21 - أدخل ارتفاع الأسطوانة ٢٠ أو أكثر
الشكل (D-5)	سوف يبدو الرسم كما
	بالشكل (D-7)
الشكل (D-6)	الشكل (D-7)
Command: _mirror	22 - انقر على أمر التناظر Mirror ثم تابع الادخالات

22 - انقر على أمر التناظر Mirror ثم تابع الإدخالات

لتالية:

Select objects: 1 found نشط الأسطوانة سوف تبدو منقطة وتظهر الرسالة التالية


Select objects: اضغط Enter أمام الرسالة التالية


اختر بالفأرة نقطتي خط التناظر كما هو واضح بالشكل (D-8) عند ظهور الرسالة التالية :


:Specify first point of mirror line: Specify second point of mirror line

Delete source objects? [Yes/No] <N>

اضغط Enter أمام الرسالة التالية:










23 - نشط أمر قطاع 學 section ، ثم تابع ادخالات الرسائل التالية :


:Select objects	نشط النموذج كاملا بالإضافة إلى الاسطوانتين ثم اضغط
Specify first point on plane:	حدد بالفأرة النقطة الأولى لمستوى القطاع ، الشكل (D-10)
Specify second point on plane:	حدد بالفأرة النقطة الثانية لمستوى القطاع ، الشكل (D-10)
Specify third point on plane:	حدد بالفأرة النقطة الثالثة لمستوى القطاع ، الشكل (D-11
	النقطة
Midpoint	(Y)
	النقطة
	(1)
(D 11) (4 ) #	(D.10) (4.14)
الشكل(D-11)	الشكل(D-10)

- (D-12) عبدو القطاع باللون الأزرق كما هو واضح بالشكل 24
- (D-13) كما بالشكل Move  $^{+}$  حرك ( انقل ) القطاع الملون باللون الأزرق بواسطة الأمر  $^{-}$ 
  - 26 دور القطاع بزاوية ( ٤٥ درجة ) بواسطة الأمر D-14 كما بالشكل (D-14).



27 - أنقل UCS إلى الوضع الذي يظهر بالشكل (D-15)

28 - قم بعملية التهشير لله Bhatch للشكل (D-14) ، ارجع إلى طريقة التهشير في الوحدة الثالثة



29 - انقر على أمر فصل النموذج Slice أنقر على أمر فصل النموذج على أمر فصل النموذج التالية :


Select objects: Enter بحيث يصبح منقط ثم اضغط (D-9) بحيث يصبح منقط ثم اضغط


حدد بالفأرة مستوى القطع عندما تبدو الرسالة أدناه ( مستعيناً بالشكل (D-10 ) و(D-11 ).

Specify first point on slicing plane by [Object/Zaxis/View/XY/YZ/ZX/3points <a href="mailto:specify">3points</a>:

ية الرسالة التالية أدخل الحرف B ثم Enter للاحتفاظ بجزأي الجسم المقطوع ، انظر الشكل(D-12) Specify a point on desired side of the plane or [keep Both sides]: b

30 - حرك أحد الجزأين بعيداً عن الآخر ، عندها يجب أن يبدو رسمك كما بالشكل (D-16).







#### تطبيقات شاملة

## التطبيق الأول:

- ١ ارسم المنظور الشكل (١).
  - ٢ أضف الأبعاد إليه.
- ٣ أضف الظل للنموذج كما يبدو في الشكل.







الشكل (١)

### التطبيق الثاني:

- ارسم المجسم شكل (٢) .
   أضف الأبعاد على المنظور .
- Text بواسطة الأمر (Chamfer) بواسطة الأمر
- ٤ أضف النص (Through hole) بواسطة الأمر (Quick leader).





#### التطبيق الثالث:



- ۱ ارسم المنظور شکل (۳).
- ٢ اجعل الثقب نافذا للمكعب
  - وللاسطوانة.
  - ٣ أضف الأبعاد للرسم.
  - ٤ استنتج المساقط التالية :
    - Top View left View -


    - Front View -






## التطبيق الرابع:


- ارسم المجسم شكل (٤) علماً
   أن قيمة ( Chamfer = 10 ).
  - ٢ أضف الأبعاد على المجسم.
  - ٣ ظلل المجسم كما يبدو في الشكل.



#### التطبيق الخامس:


- ۱ ارسم الشكل (٥) في الوضع SW Isometric ١
- انسخ الشكل (٥) ثم حوله إلى الوضع SE Isometric ٢
  - ٣ أضف الأبعاد للمجسم.






#### التطبيق السادس:


- ارسم المجسم شكل (٦) ، علماً أن
   قيمة ( Chamfer = 10 ).
  - · الـ ( R25 ) ثقب نافذ للمجسم .
    - ٣ ارسم الأبعاد.
    - ٤ أضف الظل للمجسم كما هو
       واضح بالشكل .
  - ه اطبع المجسم في الوضع Hide.
  - ٦ وحد أجزاء المجسم بـ الأمر






#### التطبيق السابع:

- ١ ارسم المنظور شكل (٧).
- ٢ ارسم الأبعاد في طبقة باللون الأزرق.
- ٣ اكتب اسمك فوق الرسم بواسطة
   الأمر Multiline Text واجعله في طبقة
   باللون الأخضر .
  - ٤ اجعل المنظور في طبقة.







#### التطبيق الثامن:


- ١ ارسم المنظور شكل (٨).
- ٢ ارسم قطاعاً له بواسطة الأمر شقم تم قم بتحريكه عن المجسم.
   ٣ اقطع المجسم إلى جزئين بواسطة الأمر


  - ٤ هشر الأجزاء المقطوعة بواسطة الأمر **\***

(أنظر للإجابة المطلوبة في الصفحة التالية)










#### التطبيق التاسع:

- ارسم المجسم شكل (٩) ، مع العلم أن
   جميع الثقوب نافذة .
  - ۲ قیمة (Fillet = 11)، وزاویة المیل
     تساوي (٥ درجات)
    - ۳ أبعاد الهرم الناقص (90x90).



الرسمة أعلاه منقولة بتصرف من كتاب الدليل الكامل ٢٠٠٠ AutoCAD لـ جورج أمورا .

# الرسم بمساعدة الحاسب

الطباعة

#### الطباعة وإخراج الرسوم

الطباعة في AutoCAD تعتبر من الأمور الفنية التي تعتمد على مدى قدرتك في إخراج الرسومات بشكل مناسب وجيد ، وذلك بسبب كثرة خيارات الطباعة ومربعات الحوار التي سوف تبدو لك عندما تريد إخراج رسوماتك ، وبالتالي فإنك سوف تحتاج إلى وقت طويل لتجريب واختبار خيارات الطباعة لكي تضبط إعدادات طابعتك بالطريقة التي تناسبك .


ومع توفر هذا العدد الكبير من خيارات الإخراج، لن نتمكن في هذه الوحدة سوى إعطاء مقدمة بسيطة تفى بحاجة المتدرب لكى يخرج رسوماته بشكل بسيط.

## plot هم الطباعة


عندما تريد طباعة أي رسمة بواسطة الإعدادات الافتراضية لحاسبك ، اتبع الخطوات التالية :

- ١ تأكد من توصيل الطابعة بالحاسب ومن تشغيلها .
- ٢ شغل AutoCAD وافتح أي ملف رسم لديك مثلاً الشكل (١٠ -١).
- ۳ اختر View المرسم بأكمله على شاشة


AutoCAD أو بالنقر على من شريط الأدوات القياسية ( Standard Toolbars ).



٤ - اختر File باختر Plot Preview لمعاينة كيف يبدو الرسم عندما سيخرج من الطابعة ، أو بإمكانك معاينة الطباعة وذلك بالنقر على أيقونة مباشرة ، سيبدو رسمك كما في الشكل (٧ - ٢).




ه - انقر على 🗂 أو اختر File → Plot → Plot مربع حوار شكل (۷ -۳) أدناه.



٦ - حدد نوع الطابعة لديك وذلك بالنقر على السهم شكل (٧ -٤) ، سوف تبدولك قائمة منسدلة
 ، عندها انقر على اسم الطابعة لديك .




٧ - انقر على Plot Settings لإعداد صفحة الطباعة لديك ، سوف يبدو لك الشكل (٧ -٥).




- 8 غير الإعدادات التي أمامها ( سهم أحمر ) لتبدو الإعدادات كما في الشكل أعلاه .
- 9 انقر على Full Preview لمشاهدة كيف سيبدو رسمك عند خروجه من الطابعة .

سوف يبدو رسمك في المشاهدة ( المعاينة ) قبل الطباعة كما في الشكل (٧ -٦) ، ويلاحظ أن الرسم موجود في أسفل الصفحة ونحتاج إلى رفعه إلى وسط الصفحة .

11 - اضغط على مفتاح الهروب Esc في لوحة المفاتيح ، سوف يرجع مربع الحوار شكل (٧ -٥) عندها غير في قيمة Y من القيمة (١٠) إلى القيم (٥٠ أو ٦٠ أو ٨٠) ثم عُد وأنقر على Preview ليبدو رسمك كما في الشكل (٧ -٧).





10 - اضغط Enter لتنفيذ عملية الطباعة واخراجها .

Array	تكرار
Angular	زاوية
Break	فصل
Base point	نقطة الأساس
Block	كتلة
Box	صندوق
Chamfer	شطفة
Command	أمر
Cylinder	أسطوانة
Cone	مخروط
Circle	دائرة
Dimensioning	رسم الأبعاد
Diameter	قطر
draw	رسم
Erase	مسح
Extend	مد (تمدید)
Extrusion	بثق
Endpoint	نقطة النهاية
Fillet	قوس صغير (عِصابة)
Grid	شبكة
Hatch	تهشير
Join	ربط
Line	خط
Mirror	نظير
Multiline text	نص متعدد الأسطر
Midpoint	نقطة البداية
Origin	نقطة الأصل

Offset	إزاحة أو ترحيل
Object snap – Osnap	وثب أو قفز الكائنات
Object properties	خصائص الكائنات
Polygon	مضلع
Perpendicularity	تعامد
Pattern	نقش
Printer	طابعة
Polyline - plines	مجمع خطوط
Polar array	تكرار زاوي أو دائري
Rectangular array	تكرار على شكل صفوف وأعمدة
Rectangular	مستطيل
Radius	نصف قطر
Solid	مجسم
Sphere	كرة مصمتة
Select objects	اختيار العناصر أو الكائنات
Style	نمط
Trim	تشذيب
Tag	لقب
Tours	طارة
Tangent	مماس
UCS	نظام إحداثيات المستخدم
Union	توحيد
View	معاينة أو مشاهدة
View port	مشهد
Wireframe view	معاينة سلكية

#### لقدمة

	-ريبية الأولى	الوحدة التا
	عم بالحاسب الآلي	برامج الرس
	م بالحاسب الآلي	مزايا الرس
	الأساسية للنظام ومتطلبات تشغيله	المكونات
	ط برنامج AutoCAD2002	كيف تنش
•••••	AutoCAD20	واجهة 02
	ِطة الأدوات	إخفاء أشر
	رطة الأدوات	تنشيط أش
	قونة	تنشيط أي
	نة	إخفاء أيقو
	AutoCAD2002 Today	النافذة
	محفوظة	فتح رسوم
	م جديدة	إنشاء رسو
	ن النظام المتري والنظام الإنجليزي	التبديل بير
	Template	الواجهة
	Wizards	الواجهة
	تبة AutoCAD القياسية	فتح مك
	برطة الأدوات	تحريك أش
	-	أقسام الأب
		الأبعاد المط
•••••		الأبعاد التز
	• •	ہمررسم۔ أمررسم۔
		عم بالحاسب الآلي

77	 طرق رسم دائرة Circle
7 £	 Rectangle أمر رسم مستطيل
70	 طرق رسم قوس
77	 طرق رسم مضلع Polygon
79	 أمر رسم مجمع خطوط       Polyline
٣.	 شريط المعلومات Status bar
٣١	 تتشيط وتعطيل الشبكة Grid
٣١	 تغيير إعدادات الشبكة
٣٢	 شريط أدوات الالتقاط أو القفز Object Snap
30	 الوحدة التدريبية الثالثة
٣٦	 عمليات التعديل Modify
٣٦	 طرق المسح Erase
٣٨	أمر التراجع
٣٨	 أمر الإعادة Redo
٣٩	 أمر Fillet
٤٠	 امر الشطف chamfer
٤١	 أمر النسخ Copy
٤٣	 أمر الترحيل المتوازي Offset
٤٤	أمر التحريك والنقل Move
٤٥	 أمر التدوير Rotate
٤٦	 أمر التشذيب Trim
٤٧	 أمر التناظر Mirror
٤٩	 أمر التفجير أو التفتيت Explode
٥٠	أمر التكرار الصفي Rectangular Array
07	 امر التكرار الزاوي Rectangular Array
٥٤	 شريط أدوات التكبير والتصغير
70	 تطبيقات شاملة

لوحدة التدريبية الرابعة		73
Block اکتل		٦٤
نشاء السمات Attribute		٦٥
نشاء الكتل Block Make		٦٧
دراج الكتل Insert Block		٦٩
مثلة لرسم دوائر بنيوماتية		٧١
مثلة لرسم دوائر الكترونية		٧٤
لوحدة التدريبية الخامسة		٧٧
ضافة الأبعاد والنصوص للرسوم		٧٨
فيريط أدوات رسم الأبعاد		٧٨
عداد أسلوب بعد خاص    Style		٧٨
نشاء الأبعاد للرسوم ثنائية البعد		٨٢
نشاء الأبعاد للرسوم ثلاثية البعد		۸٥
ضافة النصوص للرسوم		۸٧
Single Line السريعة السريعة Text		۸٧
لكتابة بالطريقة		۸٧
Hatch ئتھشير		٩٠
لوحدة التدريبية السادسة		٩٤
لرسم ثلاثي الأبعاد		٩٤
شريط أدوات رسم الأجسام المصمتة Solids		٩٤
حويل شاشة الرسم من الرسم ( ثنائي إلى ثلاثي) الأ	بعاد	90
سم مكعب Box		97
سم ڪرة Sphere		٩٧
سىم أسطوانة Cylinder		٩٨
سىم مخروط Cone		٩٩
سم إسفين Wedge		١
سم حلقة مصمتة     Torus		١٠١

	Operations	العمليات المنطقية
	Subtract	أمر الطرح
	Union	أمر التوحيد
	Intersect	أمر التقاطع
 Extrude	بة البعد بطريقة البثق	إنشاء رسوم ثلاث
 Thickness	ة البعد بطريقة التغيير	إنشاء رسوم ثلاثي
	Sections	إنشاء القطاعات
 Slice	إلى جزئين بالأمر	أمر قطع الشكل
 Section	ى القص بالأمر Ons	رسم مسقط لمستوي
 View ports	رسوم ثلاثية البعد	استنتاج المساقط لل
		المشروع الأول
		المشروع الثاني
		المشروع الثالث
		تطبيقات شاملة
	سابعة	الوحدة التدريبية ال
	سوم	الطباعة وإخراج الر
	,	المصطلحات
		المراجع
		الفهارس
	Extrude Thickness  Slice Section View ports	Subtract  Union  Intersect  Extrude  Extrude  Thickness  Sections  Sections  Slice  Sections  View ports  View ports